



NEULEOHJE

Susurrous

Kauluri


Design: Knit Gang | Hobbii Design


TARVIKKEET

2 kerää Snowstorm-lankaa sävyssä 15
2 kerää Tweed Delight -lankaa sävyssä 10

Neulepuikot tai pyöröpuikot, 8 mm
Virkkuukoukku, 6 mm
Ompeluneula

LANKA

 **Snowstorm**, Hobbii
100 % villa
50 g = 50 m

 **Tweed Delight**, Hobbii
85 % villa, 10 % akryyli, 5 % viskoosi
50 g = 100 m

LYHENTEET

s = silmukka
o = oikein
n = nurin
kav = kavennus
lis = lisäys
p = pylvässilmukka
ps = piilosilmukka

KOKO

Yksi koko

MITAT

Pääntie: n. 48 cm
Pituus: 20 cm

TIETOA MALLISTA

Jos pidät superlämpimistä kaulureista ja huiveista, tämä Susurrous-kauluri on täydellinen asuste juuri sinulle!
Voit käyttää sitä monella tapaa: olkapäille vedettynä tai kaulan ympärillä, puseron päällä, mekon tai takin päällä...

HASHTAGIT SOSIAALISEEN MEDIAAN

#hobbiidesign #hobbiisusurrous

KYSYMYKSIÄ

Jos sinulla herää kysyttävää ohjeesta, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen info@hobbii.fi
Sisällytä viestiisi ohjeen nimi ja numero.

Nauti!

Ohje



OHJEITA JA VINKKEJÄ

Kauluri neulotaan sileänä neuleena ja viimeistellään virkatulla reunalla.

Jos neulot tasona, tee lisäykset parittomilla kerroksilla. Jos neulot suljettuna neuleena, tee lisäykset joka toisella kerroksella.

Virkattu röyhelöreuna tehdään kaksinkertaisella langalla.

Ohjeessa sovelletut neulontatekniikat:

Joustinneule - 2 oikein, 2 nurin;

Sileä neule (tasoneuleena) - Neulo parittomilla kerroksilla oikeaa, parillisilla kerroksilla nurjaa.

Sileä neule (suljettuna neuleena) - neulo kaikilla kerroksilla oikeaa.

KAULURI

Luo 80 s neulepuikoille 'Snowstorm'-langalla, sävy 15.

1.-10. krs: neulo joustinneuletta.

11. krs: Neulo joustinneuletta ja lisää silmukka kerroksen lopussa.

12. krs: Jatka joustinneuleen neulomista.

Vaihda sileään neuleeseen.

13. krs: o, lisää s joka 8. s:n jälkeen.

14. krs ja kaikki parilliset krs:t n.

15. krs: o, lisää s joka 9. s:n jälkeen.

17. krs: o, lisää s joka 10. s:n jälkeen.

19. krs: o, lisää s joka 11. s:n jälkeen.

21. krs: o, lisää s joka 12. s:n jälkeen.

23. krs: o, lisää s jokaisen 13. s:n jälkeen.

25. krs: o, lisää s jokaisen 14 s:n jälkeen.

26. krs: n.

Päättele kaikki silmukat. Jos olet neulonut tasona, silmukoi päantie yhteen.

RÖYHELÖREUNA

Virkkaa aluksi vain jokaisen silmukan takimmaiseen lenkkiin (silmukan kolmas lenkki, katso sen paikka alla olevasta kuvasta).

Aloita 3. s:sta virkkuukoukulla nro 6 ja kaksinkertaisella Tweed Delight -langalla sävyssä 10 ja virkkaa 3 kjs.

1. kerros: 1 p samaan s:aan, [p, lis] koko matkan, päättä virkkaamalla ps.

2. kerros: 3 kjs, p kerroksen jokaiseen s:aan, päättä virkkaamalla ps.

Päätä silmukat ja päättelee kaikki langanpäät.

Mukavia neulontahetkiä! Knit Gang

Silmukan kolmas lenkki oikealta ja nurjalta puolelta katsottuna

