



NEULEMALLI

Harper

Myssy

Design: Maria Sølvtofte | Hobbii Design

TARVIKKEET

2 (2) 2 kerää Friends Wool lankaa, väri 104

Pyöröpuikot 4 mm, 40 cm
ja / tai sukkapuikot 4 mm
Silmukkamerkkejä
Parsinneula

LANKA

 **Friends Wool**, Hobbii

ei konepestävää

100 % villaa

50 g = 100 m

NEULETIHEYS

24 silmukkaa x 26 kerrosta = 10 x 10 cm
joustinneuletta

22 silmukkaa x 28 kerrosta = 10 x 10 cm
sileä neule

LYHENTEET

s(s:t) = silmukka(silmukat)

o = neulo silmukka oikein

n = neulo silmukka nurin

krs = kerros

2 s o yht = neulo 2 silmukkaa oikein yhteen

sm = silmukkamerkki

KOOT

S (M) L

MITAT

Pään ympäryys: 52-54 cm (54-56) 56-58 cm

Leveys: 19 (22) 24,5 cm

Pituus, ilman käännettä: 28 (29) 30 cm

Pituus, käänteen kanssa: 21 (22) 23 cm

TIETOA MALLISTA

Mukava, aloittelijaystävällinen myssy, jossa on leveä käänne alareunassa. Sopii yhteen Harper- lapasten.

SOSIAALISEN MEDIAN HASHTAGIT

#hobbiiharper

#hobbiidesign

LANKA SAATAVILLA TÄÄLTÄ

<https://shop.hobbii.fi/harper-myssy>

KYSYMYKSIÄ

Jos sinulla herää kysyttävää ohjeesta, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen

info@hobbii.fi

Sisällytä viestiisi ohjeen nimi ja numero.

Nauti!

Ohje



TIETOA JA VINKKEJÄ

Myssy neulotaan pyöröneuleena pyöröpuikoilla, Magic loop -tekniikalla tai sukkapuikoilla. Myssy venyy hieman käytössä, joten jos oma myssykokosi on kahden koon välissä, valitse pienempi koko. Ensinnä neulotaan joustinneuleinen käänte: 2 n, 1 o ja sitten loput myssystä sileä neule.

Oikea kavennus (silmukkamerkin oikea puoli)

Nosta 1 silmukka oikein löysästi aivan kuin neuloisit sen oikein, neulo seuraava silmukka oikein, nosta aiemmin nostettu löysä silmukka sen yli.

Vasen kavennus (silmukkamerkin vasen puoli)

Neulo 2 silmukkaa oikein yhteen.

Myssy

Luo 84 (96) 108 silmukkaa pyöröpuikoille 4 mm, 40 cm tai sukkapuikoille.

Käänte

Neulo pyöröneuleena joustinneuletta (2 n, 1 o), kunnes työ on pituudeltaan 9 (10) 11 cm

Jatka neuloen sileä kunnes työ on pituudeltaan: 24 (25) 26 cm käänteestä mitattuna.

Kiinnitä silmukkamerkit:

Koko S: *sm, 2 s, sm, 19 s* Kertaa koko kerroksen pituudelta

Koko M: *sm, 2 s, sm, 22 s* Kertaa koko kerroksen pituudelta

Koko L: *sm, 2 s, sm, 25 s* Kertaa koko kerroksen pituudelta

Kavenna seuraavasti:

1. krs: Neulo 2 oikein, luo vasen kavennus, neulo oikein kunnes olet kahden silmukan päässä seuraavasta silmukkamerkistä. *luo oikea kavennus, 2 oikein, vasen kavennus, neulo oikein kunnes olet kahden silmukan päässä seuraavasta silmukkamerkistä* Toista kunnes sinulla on 2 silmukkaa jäljellä puikoillasi. Luo oikea kavennus. = yhteensä 8 kavennusta

2 krs: Neulo sileä

Neulo 1. ja 2. krs yhteensä 7 (8) 9 kertaa

Puikoilla on nyt 28 (32) 36 silmukkaa.

Neulo 2 s o yht, kunnes puikoilla on jäljellä 7 (8) 9 silmukkaa.

Pujota lanka näiden silmukoiden läpi ja päättelee langanpäät.

Käännä myssyyn käännereuna ylös.

Myssysi on valmis käyttöön :)

Nauti!

Maria Sølvtofte