



NEULEMALLI

Inga

Myssy

Design: Maria Sølvtofte | Hobbii Design

TARVIKKEET

1 kerä Sweet Tweed lankaa, väri Denim (07)
1 kerä Sweet Tweed lankaa, väri Purple (06)
1 kerä Friends Kid Silk lankaa, väri Misty Violet (67)
1 kerä Friends Kid Silk lankaa, väri Purple Rain (70)

Pyöröpuikot 4 mm, 40 cm
ja / tai sukkapuikot 4 mm
Silmukkamerkkejä

LANKA

 **Friends Kid Silk**, Hobbii

72 % Kid Mohair, 3 % villaa, 25 % silkkiä
25 g = 200 m

 **Sweet Tweed**, Hobbii

40 % polyakryyliä, 21 % polyamidia, 13 % mohairia, 13 % villaa, 9 % puuvillaa, 4 % polyesteriä
25 g = 165 m

NEULETIHEYS

20 s x 22 krs = 10 x 10 cm joustinneuletta

LYHENTEET

s = silmukka
o = neulo oikein
n = neulo nurin
krs = kerros
SM = silmukkamerkki

KYSYMYKSIÄ

Jos sinulla herää kysyttävää ohjeesta, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen info@hobbii.fi

Sisällyttä viestiisi ohjeen nimi ja numero.

Nauti!

KOOT

S/M (L/XL)

MITAT

Päänympärys: 52-56 (54-58) cm
Leveys: 20 (22) cm
Pituus, ilman käännettä: 28 (30) cm
Pituus, käänteen kanssa: 20 (22) cm

TIETOA MALLISTA

Mukava, pehmeä joustinneule myssy, jossa leveä käänne. Neulottu pyöröpuikoilla 2 säikeellä Friends Kid Silk ja 2 säikeellä Hobbii Sweet Tweed lankaa. Myssy venyy käytössä. Tässä myssyssä käytetyt tekniikat: kavennukset joustinneuletta. Sopii kokeneelle neulojalle.

SOSIAALISEN MEDIAN HASHTAGIT

#hobbiiinga #hobbiidesign

LANKA TILATTAVISSA TÄÄLTÄ

<https://shop.hobbii.fi/inga-myssy>

Ohje



TIETOA JA VINKKEJÄ

Myssy neulotaan pyöröneuleena pyöröpuikoilla Magic loop -tekniikalla tai sukka puikoilla. Myssy venyy vähän käytössä, joten jos oma kokosi on kahden koon välissä, valitse pienempi koko.

Kavennus oikealla (silmukkamerkin oikealla puolella)

Mikäli toiseksi viimeinen silmukka ennen silmukkamerkkiä on oikea silmukka: Nosta 1 s oylös kuin neuloisit sen oikein, neulo seuraava s oikein, nosta neulomatta nostettu silmukka neulotun yli.

Mikäli toiseksi viimeinen silmukka ennen silmukkamerkkiä on nurja silmukka: neulo 2 s kiertäen nurin yhteen

Kavennus vasemmalla (silmukkamerkin vasemmalla puolella)

Mikäli toiseksi viimeinen silmukka ennen silmukkamerkkiä on oikea silmukka: neulo 2 s oikein yhteen

Mikäli toiseksi viimeinen silmukka ennen silmukkamerkkiä on nurja silmukka: neulo 2 s nurin yhteen

Myssy

Luo 80 (88) silmukkaa 4 mm, 40 cm pyöröpuikoille tai sukka puikoille neuloen kaikki 4 säiettä yhteen. Aseta silmukkamerkki krs:n alkuun.

Neulo joustinneuletta (2 o, 2 n) pyöröneuleena, kunnes työ on pituudeltaan 21 (23) cm mitattuna reunakäänteestä.

Kiinnitä silmukkamerkit seuraavasti (ensimmäinen SM on krs:n aloituskohdan silmukkamerkki):

Koko S/M: *SM, 2 s, SM, 18 s* toista koko krs:lle samoin

Koko L/XL: *SM, 2 s, SM, 20 s* toista koko krs:lle samoin

Kavenna seuraavasti:

1. krs: 2 o, kavennus vasemmalla, neulo, kuten silmukat osoittavat 2 s päähän seuraavasta SM:stä. *kavennus oikealla, kuten silmukat osoittavat, kavennus vasemmalla, neulo, kuten

simukat osoittavat 2 s päähän seuraavasta SM:stä* Toista *-*, kunnes puikoilla on jäljellä 2 silmukkaa. Kavennus oikealla = yhteensä 8 kavennusta

2. krs: Neulo kuten silmukat osoittavat

Neulo 1. ja 2. krs yhteensä 7 (8) kertaa

Puikoilla on nyt jäljellä 24 (24) silmukkaa.

Neulo 2 o yhteen koko krs = 12 silmukkaa jäljellä puikoilla.

Pujota lanka silmukoiden läpi ja kiristä ja päättele sitten langanpäät.

Taita myssyn käänne ulospäin (noin 7 cm).



Yksityiskohta: Kavennukset



Yksityiskohta: Päälaki



Yksityiskohta: Käänne

Myssysi on nyt valmis käyttöön :)

Nauti!

Maria Sølvtofte