



NEULEMALLI

# Tinseltown

Neulepusero

Design: The Strikkechick | Hobbii Design

## TARVIKKEET


8 (9) 10 (10) 11 (12) 13 (14) kerää Friends Extra Fine Merino lankaa, väri 02 (väri A)  
6 (7) 8 (8) 9 (10) 11 (11) kerää Friends Kid Silk lankaa, väri 02 (väri A)  
1 60 g kartio Glitter Deluxe lankaa (gold)  
1 kerä Friends Extra Fine Merino lankaa, väri 49  
1 kerä Friends Kid Silk lankaa, väri 49

Pyöröpuikot 4 mm ja 4.5 mm, 80 cm  
Pyöröpuikot 4.0 mm ja 4.5 mm, 40 cm

Silmukkamerkkejä  
Kanavaneule  
Palmikkopuikko

## LANKA

 **Friends Extra Fine Merino**, Hobbii  
100 % villaa  
50 g = 165 m

 **Friends Kid Silk**, Hobbii  
72 % mohairia, 25 % silkkiä, 3 % villaa  
25 g = 200 m

**Glitter Deluxe**, Go Handmade  
100 % polyesteriä  
60 g = 3600 - 4200 m

## NEULETIHEYS

20 s x 30 krs = 7 cm x 10 cm  
palmikkoneuleena

## KYSYMYKSIÄ

Jos sinulla herää kysyttävää ohjeesta, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen

[info@hobbii.fi](mailto:info@hobbii.fi)

Sisällytä viestiisi ohjeen nimi ja numero.

Nauti!

## KOKO

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL)

## MITAT

Leveys: 46 (53) 56 (60) 67 (70) 74 (81) cm

Pituus: 45 (49) 50 (52) 55 (54) 56 (56) cm

## TIETOA MALLISTA

Tinseltown neulepusero on neulottu alhaalta ylöspäin 4,5 mm puikoilla. Tämän puseron neulomiseksi sinun tulee tuntee tekniikat, kuten ristikkäinen tai italialainen silmukoiden luominen / silmukoiden päättely, palmikkojen neulominen, saksalaiset lyhyet kerrokset, kavennukset (2 o yht: 2 silmukkaa oikein yhteen, knk: kahden noston kavennus) ja silmukoiden poimiminen neuleen reunasta

## SOSIAALISEN MEDIAN HASHTAGIT

#hobbiidesign #hobbiitinseltown

#hobbijapandi

## LANKA SAATAVILLA TÄÄLTÄ

<https://shop.hobbii.fi/tinseltown-neulepusero>



# Ohje



## LYHENTEET

- o = neulo silmukka oikein
- n = neulo silmukka nurin
- 2 o yht = neulo 2 silmukkaa oikein yhteen
- knk = kahden noston kavennus; nosta, nosta kavenna
- s(s:t) = silmukka(silmukat)
- pp = palmikkopuikko
- asetä SM = asetä silmukkamerkki
- krs = kerros
- krs:n alku = kerroksen alku
- seur = seuraava
- käännä = käännä työ
- OP = oikea puoli
- NP = nurja puoli
- GSR = German Short Row = saksalaiset lyhyet kerrokset
- KKK = keskitetty kaksoiskavennus
- hy = nosta silmukka neulomatta
- L1O = oikealle kallistuva lisäys
- L1V = vasemmalle kallistuva lisäys

## VARTALO

### Joustinneule

Luo 4.0 mm pyöröpuikoille 260 (300) 320 (340) 380 (400) 420 (460) s Friends Extra Fine Merino ja Kid Silk langoilla, värillä A + Glitter Deluxe lanka, kaikki yhteen neuloen. Mikäli haluat uusia haasteita (ja siistin reunan), voit käyttää italialaista silmukoiden luontitekniikkaa. Asetä SM ja yhdistä silmukat pyöröneuleeksi. Neulo 1x1 joustinneule (1 o, 1 n) kunnes joustinneule on 2 cm pituudeltaan.

Katkaisematta lankaa, vaihda työhön Friends Extra Fine Merino ja Kid Silk lanka, väri B. Neulo kaikki seur krs:n silmukat oikein, sen jälkeen neulo toinen krs värillä B 1x1 joustinneuletta.

Katkaise väri B langat ja vaihda työhön väri A langat + Glitter Deluxe. Neulo seur krs:n kaikki silmukat oikein, jatka sitten neuloen 1x1 joustinneuletta, kunnes joustinneule on pituudeltaan 5 cm laskettuna luontikrs:n silmukoista

### **Vartalo**

Vaihda työhön 4.5 mm pyöröpuikot ja neulo Ruutumalli A:n mukaan, aloittaen 1. krs:sta. Aseta toinen SM 130 (150) 160 (170) 190 (200) 210 (230) s päähän krs:n alun SM:stä. Jatka neuloen Ruutumalli A:n mukaan, kunnes vartalokappale on pituudeltaan 32 (32) 33 (33) 34 (34) 35 (35) cm.

### **ETUKAPPALE VASEN OLKAPÄÄ**

Neulo 65 (75) 80 (85) 95 (100) 105 (115) s Ruutumallin A mukaan. Käännä.

1. krs (NP): 2 n yht, neulo kaikki s:t Ruutumalli A:n mukaan. Käännä.

2. krs (OP): Neulo kaikki s:t Ruutumalli A:n mukaan.

Toista 1. ja 2. krs, kunnes sinulla on 46 (50) 54 (56) 64 (70) 74 (84) s jäljellä puikoillasi.

### **Saksalaiset lyhyet kerrokset:**

GSR 1 (NP): Neulo kaikki s:t Ruutumalli A:n mukaan, kunnes sinulla on jäljellä 6 s puikoillasi. Käännä.

GSR 2 (OP): Neulo kaikki s:t Ruutumalli A:n mukaan. Käännä.

Toista GSR 1 ja 2 yhteensä 4 kertaa.

Päätä kaikki silmukat.

### **ETUKAPPALE OIKEA OLKAPÄÄ**

Neulo 65 (75) 80 (85) 95 (100) 105 (115) s Ruutumalli A:n mukaan. Käännä.

1. krs (NP): Neulo kaikki s:t Ruutumalli A:n mukaan. Käännä.

2. krs (OP): 2 o yht, neulo kaikki s:t Ruutumalli A:n mukaan. Käännä.

Toista 1. ja 2. krs, kunnes sinulla on jäljellä 46 (50) 54 (56) 64 (70) 74 (84) s puikoillasi.

### **Saksalaiset lyhyet kerrokset:**

GSR 1 (NP): Neulo kaikki s:t Ruutumalli A:n mukaan. Käännä.

GSR 2 (OP): Neulo kaikki s:t Ruutumalli A:n mukaan, kunnes sinulla on jäljellä 6 s puikoillasi. Käännä.

Toista GSR 1 ja 2 yhteensä 4 kertaa.

Päätä kaikki silmukat.

### **TAKAKAPPALE**

Neulo takakappaletta varten 130 (150) 160 (170) 190 (200) 210 (230) s tasona Ruutumalli A:n mukaan, kunnes takakappale on pituudeltaan 13 (16) 17 (19) 21 (20) 21 (21) cm. Lopeta neuloen NP krs viimeisenä.

### **Takakappale oikea olkapää**

Neulo 46 (50) 54 (56) 64 (70) 74 (84) s Ruutumalli A:n mukaan.

GSR 1 (NP): Neulo kaikki s:t Ruutumalli A:n mukaan, kunnes sinulla on jäljellä 6 s puikoillasi. Käännä.

GSR 2 (OP): Neulo kaikki s:t Ruutumalli A:n mukaan. Käännä.

Toista GSR 1 ja 2 yhteensä 4 kertaa.

Päätä kaikki silmukat.

### **Takakappale vasen olkapää**

OP:lla päätä 38 (50) 52 (58) 62 (60) 62 (62) s pääntietä varten. Neulo jäljellä olevat 46 (50) 54 (56) 64 (70) 74 (84) s Ruutumalli A:n mukaan.

GSR 1 (NP): Neulo kaikki s:t Ruutumalli A:n mukaan. Käännä.

GSR 2 (OP): Neulo kaikki s:t Ruutumalli A:n mukaan, kunnes sinulla on 6 s jäljellä puikoillasi. Käännä.

Toista GSR 1 ja 2 yhteensä 4 kertaa.

Päätä kaikki silmukat.

### **OLKASAUMAT**

Työn NP itseäsi kohti, ompele oikean etukappaleen & takakappaleen olkasilmukat yhteen ja vasemman etukappaleen & takakappaleen olkasilmukat yhteen vuoropistoin.

### **KAULUS**

Neulo Friends Extra Fine Merino ja Kid Silk langalla, värillä A + Glitter Deluxe langalla. Työn OP itseäsi kohti ja aloittaen oikean käden puoleisesta reunasta, silmukoista, jotka päätettiin takakappaleen pääntietä varten, poimi silmukka ja neulo se oikein jokaisesta päätetystä silmukasta. jjatka silmukoiden poimimista ja neulomista, kunnes tulet etukappaleen keskikohtaan (V-pääntien pohjukassa). Poimi silmukka V:stä ja aseta siihen SM. Jatka poimien silmukoita, kunnes tulet taas takakappaleen päättelykrs:n kohdalle. Aseta SM ja yhdistä krs pyöröneuleeksi. Sinulla tulisi olla nyt ylös poimittuna noin 120–200 s koosta riippuen.

1. krs: Neulo 1x1 joustinneuletta, kunnes olet 1 s päässä keskimmäisestä silmukasta, KKK, jatka neuloen 1x1 joustinneuletta symmetrisesti (mikäli viimeinen silmukasi ennen KKK:ta oli oikea silmukka, pitää sinun ensimmäinen silmukasi KKK:n jälkeen, myös olla oikea silmukka).

2. krs: Neulo kaikki s:t sen mukaan, miltä ne näyttävät (neulo oikeat s:t oikein ja nurjat s:t nurin). Keskimmäinen silmukasi on koko ajan oikea silmukka.

Neulo 1. ja 2. krs kahdesti (yhteensä 4 krs). Ja neulo sitten 1. krs uudestaan. Katkaisematta lankaa, vaihda työhön Friends Extra Fine Merino ja Kid Silk lanka, väri B.

Neulo kaikki s:t o. Neulo sitten 1. krs värillä B oikein.

Katkaise värin B langat, neulo kaikki s:t oikein Friends Extra Fine Merino ja Kid Silk langalla, värillä A + Glitter Deluxe langalla.

Neulo 1. ja 2. krs, kunnes kerroksia on yhteensä 14.

Neulo sitten 1 krs kaikki s:t nurin.

Neulo seur 2 krs yhteensä 7 kertaa:

1. krs: Neulo 1x1 joustinneuletta, kunnes tulet keskimmäisen s:n kohdalle, L1O, neulo keskimmäinen s oikein, L1V, jatka neuloen 1x1 joustinneuletta symmetrisesti.

2. krs: Neulo kaikki s:t sen mukaan, miltä ne näyttävät

Päätä kaikki s:t käyttäen joustavaa päättelytekniikka, kuten Jeny's super stretchy bind off.

## HIHAT

Aloittaen kädentien alta, poimi ylös ja neulo oikein 110 (110) 120 (120) 120 (130) 140 (150) s. Aseta SM ja yhdistä krs pyöröksi.

Neulo Ruutumallin A mukaan, kunnes hiha on pituudeltaan 15 (15) 15 (12) 12 (12) 10 (10) 7 cm. Seur Ruutumalli A:n 5. krs:lla, kavenna 1 s kummallakin puolella krs:n aloituskohtaa lähimmän palmikon kohdalla (palmikostasi tulee nyt 6 s levyisen sijaan 5 s levyinen).

Siisteimmän lopputuloksen aikaansaamiseksi kavenna krs:n alun vasemmalla puolella 2 o yht ja oikealla puolella knk.

Seur 3. krs:lla, kavenna 1 silmukka kummallakin puolella krs:n alun SM:iä lähimmässä palmikossa. Sinulla on nyt jäljellä kaksi 4 s palmikkoa ja siksi neulotkin seur 4. krs:n ensimmäisen ja viimeisen palmikon 2-s palmikkoina.

Jatka kaventaen tasaisesti 5. ja 3. krs:lla, kunnes sinulla on jäljellä 90 (90) 90 (90) 90 (100) 100 (100) s puikoillasi. Jatka neuloen pyöröneuletta Ruutumalli A:n mukaan, kunnes hihasi on pituudeltaan 38 cm tai halutun mittainen luontikrs:lta mitaten.

## Hihan joustinneule

Neulo 1 krs seuraavasti \*3 o, 2 o yht\*. Sinulla tulisi nyt olla jäljellä 72 (72) 72 (72) 72 (80) 80 (80) s puikoillasi.

Neulo 1x1 joustinneuletta 5 krs. Katkaisematta lankaa, vaihda työhön Friends Extra Fine Merino ja Kid Silk lanka, väri B. Neulo kaikki krs:n s:t oikein, neulo sitten 1x1 joustinneuletta 1 krs. Katkaise lanka ja vaihda työhön Friends Extra Fine Merino ja Kid Silk lanka, väri A + Glitter Deluxe. Neulo kaikki krs:n s:t oikein, neulo sitten 1x1 joustinneuletta 9 krs. Päättele lopuksi kaikki silmukat päättäen o s:t oikein ja n s:t nurin neuloen tai käyttäen italialaista päättelytekniikkaa


## VIIMEISTELY

Kastele, pingota ja kuivaa valmis neulepuserosi. Päättele langanpäät työn sisään ja leikkaa langanpäät. Nauti uudesta Tinseltown neulepuserostasi!

## Nauti!

Samantha Swamy


## RUUTUMALLI A: VARTALO JA HIHAT



neulo o OP:lla, n NP:lla



neulo n OP:lla ja o NP:lla



Siirrä 3 s pp:lle työn eteen, 3 o, neulo pp:n 3 s oikein