



VIRKKAUSMALLI

Circus

Kynätelineet

Design: Studio Many | Hobbii Design

TARVIKKEET

Rainbow Lace lankaa

Lanka A: Natural White (002) 1 kerä

Lanka B: Red (058) 2 kerää

Lanka C: Silver Gray (014) 1 kerä

Lanka D: Pastel Yellow (053) 1 kerä

Lanka E: Blue Sky (070) 1 kerä

Lanka F: Black (009) 1 kerä

Virkkukoukku 1,25 mm

Paperirulla (noin 1,3 mm x 17 x 15 cm)

Täytevanua

Silmukkamerkkejä

Kirjontaneula

Ilmastointiteippiä

Askarteluveitsi

LANKA

 **Rainbow Lace**, Hobbii

100 % merseroitua puuvillaa

50 g = 280 m

VIRKKAUSTIHEYS

8 s ja 6 krs ½-p on kooltaan 2 x 2 cm 1,25 mm virkkukoukulla virkatessa

KYSYMYKSIÄ

Jos sinulla herää kysyttävää ohjeesta, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen

info@hobbii.fi

Sisällytä viestiisi ohjeen nimi ja numero.

Nauti!

KOKO

Yhdenkoon

MITAT

Sirkusteltha -kynäteline

Korkeus: n. 20 cm (kupoli mukaan lukien)

Halkaisija: n. 6 cm

Tykki -kynäteline

Korkeus: n. 12 cm

Halkaisija: n. 6 cm

Popcorn -kynäteline

Korkeus: n. 8 cm (kansi mukaan lukien)

Halkaisija: n. 6 cm

TIETOA MALLISTA

Sirkusteemaiset kirjoituspöydän kynätelineet

tekevät järjestämisestä ja kotona

työskentelystä paljon hauskeempaa!

SOSIALISEN MEDIAN HASHTAGIT

#hobbiidesign #hobbiicircus

LANKA SAATAVILLA TÄÄLTÄ

<https://shop.hobbii.fi/circus-kynatelineet>

Ohje



LYHENTEET

s = silmukka(silmukat)

kjs = ketjusilmukka

ps = piilosilmukka

ks = kiinteä silmukka

½-p = puolipylväs

p = pylväs

krs = kerros

seur = seuraava

tr = silmukan takareuna

er = silmukan etureuna

SM = silmukkamerkki

2-ks-yht= virkaa 2 kiinteää silmukkaa yhteen

3-ks-yht= virkaa 3 kiinteää silmukkaa yhteen

TIETOA JA VINKKEJÄ

Käytä silmukkamerkkiä kerroksen alun merkitsemiseen.

Jos ei muuta ole mainittu, virkaa silmukat kummankin silmukanreunan ali.

Osat, jotka virkataan samoin koko krs, virkataan jatkuvana spiraalina.

Osat, jotka virkataan kerroksittain, virkataan alkaen 2. kjs:sta koukusta lukien.

Vaihda väriä, kun vedät langan edellisen kerroksen viimeisen silmukan kahden viimeisen lenkin läpi.

Tee kynätelineiden sisäpuoli valmiiksi käyttämällä Rainbow Lace -kerien pahvihylsyjä.

SIRKUSTELTTA KYNÄTELINE

Pohja ja sisäpuoli

Leikkaa paksusta paperista halkaisijaltaan 6 cm ympyrä. (Helpota valmistelua piirtämällä ympyrä pahvihylsyn ulkopuolelle).

Langalla B, tee säädettävä rengas.

1. krs: 8 ½-p renkaaseen – 8 ½-p.

2. krs: 2 ½-p joka s:aan koko krs – 16 ½-p.

3. krs: [2 ½-p seur s:aan, 1 ½-p] 8 kertaa – 24 ½-p.

4. krs: [2 ½-p seur s:aan, 2 ½-p] 8 kertaa – 32 ½-p.

5. krs: [2 ½-p seur s:aan, 3 ½-p] 8 kertaa – 40 ½-p.

6. krs: [2 ½-p seur s:aan, 4 ½-p] 8 kertaa – 48 ½-p.

7. krs: [2 ½-p seur s:aan, 5 ½-p] 8 kertaa – 56 ½-p.

8. krs: [2 ½-p seur s:aan, 6 ½-p] 8 kertaa – 64 ½-p.

9. krs: [2 ½-p seur s:aan, 7 ½-p] 8 kertaa – 72 ½-p.

10. krs: [2 ½-p seur s:aan, 8 ½-p] 8 kertaa – 80 ½-p.

Päätä ja päättele langanpäät. Mikäli tarpeellista venytä työtä, jotta siitä tulee halkaisijaltaan 6 cm suuruinen.

Tee toinen samanlainen osa, mutta älä päätä sitä.

11. krs: Aseta nämä kaksi osaa päällekkäin, niin että paperiympyrä tulee niiden väliin, ½-p-tr etummaiseen osaan ja kummankin silmukanreunan ali taaimmaiseen osaan. Aseta SM ensimmäiseen vapaaseen silmukan lenkkiin (kiinnittääksesi ylemmän osan paikoilleen).

12. krs: ½-p-tr koko krs.

13–51. krs: ½-p koko krs.

52. krs: 78 ½-p, 1 ks, 1 ps – 80 s.

Päätä ja päättele langanpäät.

Hylsyn ulkopuoli

Langalla A, virkkaa 56 kjs.

1. krs: 1 ½-p toiseen kjs:aan koukusta lukien, 1 ½-p joka kjs:aan koko krs, käännä – 55 ½-p.

2–7. krs: 1 kjs, ½-p koko krs, käännä.

Vaihda työhön Lanka B.

8–14. krs: 1 kjs, ½-p koko krs, käännä.

Vaihda työhön Lanka A.

15–70. krs: Toista 1–14. krs 4 kertaa, älä käännä 70. krs:n jälkeen.

71. krs: ks pitkin koko reunan, missä virkkaat 80 ks pitkille sivuille, 55 ks lyhyille sivuille ja 1 ks joka kulmaan – 274 ks.

Viimeistely

Teippaa lankakerien hylsyt yhteen ilmastointiteipillä, tehdäksesi pitkän hylsyn.

Laita sisäpuolen virkattu osa hylsyn sisälle ja ulkopuolen osa hylsyn ulkopuolelle, ja yhdistä ulkopuoli osa pohjaan virkkaamalla ps reunoja pitkin. Kun pääset takaisin alkuun, jatka virkaten ps ja yhdistäen sivut toisiinsa. Kun olet virkannut yläreunaan asti, virkkaa ks sisäpuolen 51. krs:een.

Päätä ja päättele langanpäät.





Kupolin sisäpuoli

Langalla B, tee säädettävä rengas.

1. krs: 10 $\frac{1}{2}$ -p renkaaseen.
 2. krs: $\frac{1}{2}$ -p koko krs.
 3. krs: 2 $\frac{1}{2}$ -p joka s:aan koko krs – 20 $\frac{1}{2}$ -p.
 4. krs: $\frac{1}{2}$ -p koko krs.
 5. krs: [1 $\frac{1}{2}$ -p, 2 $\frac{1}{2}$ -p seur s:aan] 10 kertaa – 30 $\frac{1}{2}$ -p.
 6. krs: $\frac{1}{2}$ -p koko krs.
 7. krs: [2 $\frac{1}{2}$ -p, 2 $\frac{1}{2}$ -p seur s:aan] 10 kertaa – 40 $\frac{1}{2}$ -p.
 - 8–9. krs: $\frac{1}{2}$ -p koko krs.
 10. krs: [3 $\frac{1}{2}$ -p, 2 $\frac{1}{2}$ -p seur s:aan] 10 kertaa – 50 $\frac{1}{2}$ -p.
 11. krs: $\frac{1}{2}$ -p koko krs.
 12. krs: [4 $\frac{1}{2}$ -p, 2 $\frac{1}{2}$ -p seur s:aan] 10 kertaa – 60 $\frac{1}{2}$ -p.
 13. krs: $\frac{1}{2}$ -p koko krs.
 14. krs: [5 $\frac{1}{2}$ -p, 2 $\frac{1}{2}$ -p seur s:aan] 10 kertaa – 70 $\frac{1}{2}$ -p.
 15. krs: $\frac{1}{2}$ -p koko krs.
 16. krs: [6 $\frac{1}{2}$ -p, 2 $\frac{1}{2}$ -p seur s:aan] 10 kertaa – 80 $\frac{1}{2}$ -p.
 17. krs: $\frac{1}{2}$ -p koko krs.
 18. krs: [7 $\frac{1}{2}$ -p, 2 $\frac{1}{2}$ -p seur s:aan] 10 kertaa – 90 $\frac{1}{2}$ -p.
 19. krs: $\frac{1}{2}$ -p koko krs.
 20. krs: [8 $\frac{1}{2}$ -p, 2 $\frac{1}{2}$ -p seur s:aan] 10 kertaa – 100 $\frac{1}{2}$ -p.
 21. krs: $\frac{1}{2}$ -p koko krs.
 22. krs: [9 $\frac{1}{2}$ -p, 2 $\frac{1}{2}$ -p seur s:aan] 10 kertaa – 110 $\frac{1}{2}$ -p.
 23. krs: $\frac{1}{2}$ -p koko krs.
 24. krs: [10 $\frac{1}{2}$ -p, 2 $\frac{1}{2}$ -p seur s:aan] 10 kertaa – 120 $\frac{1}{2}$ -p.
- Päätä ja jätä pitkä langanpää viimeistelyä varten.

Kupolin ulkopuoli

Langalla B, tee säädettävä rengas.

1. krs: 10 $\frac{1}{2}$ -p renkaaseen – 10 $\frac{1}{2}$ -p.
2. krs: $\frac{1}{2}$ -p koko krs.
3. krs: [2 $\frac{1}{2}$ -p seur s:aan langalla B, 2 $\frac{1}{2}$ -p seur s:aan langalla A] 5 kertaa – 20 $\frac{1}{2}$ -p.
4. krs: [2 $\frac{1}{2}$ -p langalla B, 2 $\frac{1}{2}$ -p langalla A] 5 kertaa.
5. krs: [1 $\frac{1}{2}$ -p langalla B, 2 $\frac{1}{2}$ -p seur s:aan langalla B, 1 $\frac{1}{2}$ -p langalla A, 2 $\frac{1}{2}$ -p seur s:aan langalla A] 5 kertaa – 30 $\frac{1}{2}$ -p.
6. krs: [3 $\frac{1}{2}$ -p langalla B, 3 $\frac{1}{2}$ -p langalla A] 5 kertaa.
7. krs: [2 $\frac{1}{2}$ -p langalla B, 2 $\frac{1}{2}$ -p seur s:aan langalla B, 2 $\frac{1}{2}$ -p langalla A, 2 $\frac{1}{2}$ -p seur s:aan langalla A] 5 kertaa – 40 $\frac{1}{2}$ -p.

8-9. krs: [4 ½-p langalla B, 4 ½-p langalla A] 5 kertaa.

10. krs: [3 ½-p langalla B, 2 ½-p seur s:aan langalla B, 3 ½-p langalla A, 2 ½-p seur s:aan langalla A] 5 kertaa – 50 ½-p.

11. krs: [5 ½-p langalla B, 5 ½-p langalla A] 5 kertaa.

12. krs: [4 ½-p langalla B, 2 ½-p seur s:aan langalla B, 4 ½-p langalla A, 2 ½-p seur s:aan langalla A] 5 kertaa – 60 ½-p.

13. krs: [6 ½-p langalla B, 6 ½-p langalla A] 5 kertaa.

14. krs: [5 ½-p langalla B, 2 ½-p seur s:aan langalla B, 5 ½-p langalla A, 2 ½-p seur s:aan langalla A] 5 kertaa – 70 ½-p.

15. krs: [7 ½-p langalla B, 7 ½-p langalla A] 5 kertaa.

16. krs: [6 ½-p langalla B, 2 ½-p seur s:aan langalla B, 6 ½-p langalla A, 2 ½-p seur s:aan langalla A] 5 kertaa – 80 ½-p.

17. krs: [8 ½-p langalla B, 8 ½-p langalla A] 5 kertaa.

18. krs: [7 ½-p langalla B, 2 ½-p seur s:aan langalla B, 7 ½-p langalla A, 2 ½-p seur s:aan langalla A] 5 kertaa – 90 ½-p.

19. krs: [9 ½-p langalla B, 9 ½-p langalla A] 5 kertaa.

20. krs: [8 ½-p langalla B, 2 ½-p seur s:aan langalla B, 8 ½-p langalla A, 2 ½-p seur s:aan langalla A] 5 kertaa – 100 ½-p.

21. krs: [10 ½-p langalla B, 10 ½-p langalla A] 5 kertaa.

22. krs: [9 ½-p langalla B, 2 ½-p seur s:aan langalla B, 9 ½-p langalla A, 2 ½-p seur s:aan langalla A] 5 kertaa – 110 ½-p.

23. krs: [11 ½-p langalla B, 11 ½-p langalla A] 5 kertaa.

24. krs: [10 ½-p langalla B, 2 ½-p seur s:aan langalla B, 10 ½-p langalla A, 2 ½-p seur s:aan langalla A] 5 kertaa – 120 ½-p.

Vaihda työhön Lanka D.

25-26. krs: ½-p koko krs.

Vaihda työhön Lanka E.

27. krs: [1 ps, 2 ks, 2 ½-p, 2 p, 2 ½-p, 2 ks, 1 ps] 10 kertaa.

28. krs: [1 ps, 2 ks, 2 ½-p, 2 p seur 2 s:aan, 2 ½-p, 2 ks, 1 ps] 10 kertaa – 140 s.

29. krs: [1 ps, 2 ks, 1 ½-p, 2 ½-p seur 6 s:aan, 1 ½-p, 2 ks, 1 ps] 10 kertaa – 200 s.

Päätä ja päättele langanpäät.

Kupolin huippu

Langalla E, tee säädettävä rengas.

1. krs: 6 ks renkaaseen – 6 ks.

2. krs: 2 ks joka s:aan koko krs- 12 ks.

3. krs: ks koko krs.

4. krs: [2 ks seur s:aan, 1 ks] – 18 ks.

5. krs: ks koko krs.

Päätä ja jätä pitkä langanpää teltan viimeistelyä varten.

Lippu

Langalla D, virkkaa 8 kjs.

1. krs: 1 ks toiseen kjs:aan koukusta lukien ja joka kjs:aan koko krs, käännä – 7 ks.

2. krs: 1 kjs, 7 ks, käännä.

3. krs: 1 kjs, 2-ks-yht, 3 ks, 2-ks-yht, käännä – 5 ks.

4-5. krs: 1 kjs, ks koko krs, käännä.

6. krs: 1 kjs, 2-ks-yht, 1 ks, 2-ks-yht, käännä – 3 ks.

7-8. krs: 1 kjs, ks koko krs, käännä.

9. krs: 1 kjs, 3-ks-yht, käännä – 1 ks.

10. krs: 1 kjs, 1 ks, älä käännä.

11. krs: ks kaikkien kerrosten loppuun kaikkiin silmukoihin.

Päätä ja jätä pitkä langanpää viimeistelyä varten.

Ovi

Langalla F, virkkaa 21 kjs.

1. krs: 1 ks toiseen kjs:aan koukusta lukien ja joka kjs:aan koko krs, käännä – 20 ks.

2–21. krs: 1 kjs, 20 ks, käännä.

22. krs: 1 kjs, 2-ks-yht, 16 ks, 2-ks-yht, käännä – 18 ks.

23. krs: 1 kjs, 2-ks-yht, 14 ks, 2-ks-yht, käännä – 16 ks.

24. krs: 1 kjs, 2-ks-yht, 12 ks, 2-ks-yht, käännä – 14 ks.

25. krs: 1 kjs, 2-ks-yht, 10 ks, 2-ks-yht, käännä – 12 ks.

26. krs: 1 kjs, 2-ks-yht, 8 ks, 2-ks-yht, käännä – 10 ks.

27. krs: 1 kjs, 2-ks-yht, 6 ks, 2-ks-yht, älä käännä – 8 ks.

28. krs: ks joka krs:n loppuun kaikkiin silmukoihin – 82 ks.

Päätä ja päättele lanka.

Kiinnitä Lanka D alimpaaseen oikeaan kulmaan ps:lla.

29. krs: ks-tr koko krs, tosin ei pitkin alareunaa – 62 ks.

Päätä ja jätä pitkä langanpää.

Kiinnitä Lanka E ps:lla 28. krs:n vapaaseen silmukan lenkkiin.

30. krs: 1 ks toiseen kjs:aan koukusta lukien, 30 ks krs:n puoliväliin asti, käännä – 31 ks.

31–33. krs: 1 kjs, 31 ks, käännä.

34. krs: 1 kjs, 29 ks, 2-ks-yht, käännä – 30 ks.

35. krs: 1 kjs, 2-ks-yht, 19 ks, hyppää viimeisten 9 s yli, käännä – 20 ks.

36. krs: 1 kjs, 2-ks-yht, 16 ks, 2-ks-yht, käännä – 18 ks.

37. krs: 1 kjs, 2-ks-yht, 14 ks, 2-ks-yht, käännä – 16 ks.

38. krs: 1 kjs, 2-ks-yht, 12 ks, 2-ks-yht, käännä – 14 ks.

39. krs: 1 kjs, 2-ks-yht, 10 ks, 2-ks-yht, käännä – 12 ks.

40. krs: 1 kjs, 2-ks-yht, 8 ks, 2-ks-yht, älä käännä – 10 ks.

41. krs: ps sivusta verhon yläosaan asti.

Päätä ja päättele langanpäät.

Toista tämä oven toiselle puolelle.

Viimeistely

Ompele kupolin punainen sisäpuoli yhteen ulkopuolen kanssa.

Ompele lippu siniseen kupolin huippuun ja kupolin huippu kiinni kupoliin.

Ompele oviaukko kiinni hylsyyn.



POPCORN-KYNÄTELINE

Pohja ja sisäpuoli

Leikkaa halkaisijaltaan 4,75 cm kokoinen ympyrä paksusta paperista. (Helpota valmistelua piirtämällä ympyrä pahvihylsyn ulkopuolelle).

Langalla A, tee säädettävä rengas.

- 1. krs:** 8 $\frac{1}{2}$ -p renkaaseen – 8 $\frac{1}{2}$ -p.
- 2. krs:** 2 $\frac{1}{2}$ -p joka s:aan koko krs – 16 $\frac{1}{2}$ -p.
- 3. krs:** [2 $\frac{1}{2}$ -p seur s:aan, 1 $\frac{1}{2}$ -p] 8 kertaa – 24 $\frac{1}{2}$ -p.
- 4. krs:** [2 $\frac{1}{2}$ -p seur s:aan, 2 $\frac{1}{2}$ -p] 8 kertaa – 32 $\frac{1}{2}$ -p.
- 5. krs:** [2 $\frac{1}{2}$ -p seur s:aan, 3 $\frac{1}{2}$ -p] 8 kertaa – 40 $\frac{1}{2}$ -p.
- 6. krs:** [2 $\frac{1}{2}$ -p seur s:aan, 4 $\frac{1}{2}$ -p] 8 kertaa – 48 $\frac{1}{2}$ -p.
- 7. krs:** [2 $\frac{1}{2}$ -p seur s:aan, 5 $\frac{1}{2}$ -p] 8 kertaa – 56 $\frac{1}{2}$ -p.
- 8. krs:** [2 $\frac{1}{2}$ -p seur s:aan, 6 $\frac{1}{2}$ -p] 8 kertaa – 64 $\frac{1}{2}$ -p.

Päätä ja päättelee langanpäät. Mikäli tarpeellista venytä työtä, jotta siitä tulee halkaisijaltaan 4,75 cm suuruinen.

Tee toinen samanlainen osa, mutta älä päätä sitä.

9. krs: Aseta nämä kaksi osaa päällekkäin, niin että paperiympyrä tulee niiden väliin, $\frac{1}{2}$ -p-tr etummaiseen osaan ja kummankin silmukanreunan ali takimmaiseen osaan. Aseta SM ensimmäiseen vapaaseen silmukan lenkkiin (kiinnittäaksesi ylemmän osan paikoilleen).

10. krs: $\frac{1}{2}$ -p-tr joka s:aan koko krs.

11–27. krs: $\frac{1}{2}$ -p koko krs.

28. krs: 62 $\frac{1}{2}$ -p, 1 ks, 1 ps – 64 m.

Päätä ja päättelee langanpäät.

Ulkopuoli

Langalla B, virkkaa 24 kjs.

1. krs: 1 ½-p toiseen kjs:aan koukusta lukien ja joka kjs:aan koko krs, käännä – 23 ½-p.

2. krs: 1 kjs, 23 ½-p, käännä.

Vaihda työhön Lanka A.

3–4. krs: 1 kjs, 23 ½-p, käännä.

5–56. krs: Toista 1–4. krs 13 kertaa.

Vaihda työhön Lanka B.

57. krs: 1 kjs, 23 ½-p, käännä.

58. krs: 1 kjs, 23 ½-p, älä käännä.

Vaihda työhön Lanka A.

59. krs: [64 ks pitkälle sivulle, 23 ½-p lyhyelle sivulle] 2 kertaa – 174 s.

Laita sisäpuolen virkattu osa lankakerän hylsyn sisälle, taita ulkopuolen virkattua osaa koko krs ja yhdistä ulkopuoli osa pohjaan virkkaamalla ks reunoja pitkin. Kun pääset takaisin alkuun, jatka virkaten ps ja yhdistäen sivut toisiinsa. Kun olet virkannut yläreunaan asti, virkkaa ks sisäpuolen 28. krs:een.

Päätä ja päättele langanpäät.

Kansi

Langalla A, virkkaa pohjan 1–8. krs.

Tee toinen kansi samalla tavoin, mutta älä päätä lankaa. Leikkaa paperiympyrä, joka on halkaisijaltaan 4,75 cm tai sen kokoinen kuin virkattuun ympyrään tarvitaan.

9. krs: Aseta kumpikin kannen puolisko vastakkain ja paperiympyrä niiden väliin, yhdistä osat ½-p joka reunasilmukan ali koko krs.

Päätä ja päättele langanpäät.



Popcorn 1

Tee 5 langalla A, 5 langalla D

Tee säädettävä rengas.

1. krs: 6 ks renkaaseen – 6 ks.

2. krs: 2 ks joka s:aan koko krs – 12 ks.

3. krs: [2 ks seur s:aan, 1 ks] 6 kertaa – 18 ks.

4. krs: [2-ks-yht, 1 ks] 6 kertaa – 12 ks.

5. krs: [2-ks-yht-er, 4 ½-p-er seur s:aan, ks-er] 3 kertaa – 18 s.

6. krs: [1 ks, 1 ½-p, 2 ½-p kumpaankin kahteen seur s:aan, 1 ½-p, 1 ps] 3 kertaa – 24 s.

7. krs: [1 ps, 1 ks, 2 2-ks-yht, 1 ks, 1 ps] 3 kertaa – 18 s.

Päätä ja päättele langanpäät.

Popcorn 2

Tee 10 langalla A, 10 langalla D

Virkataan samoin kuin Popcorn 1:n 1–6. krs.

Päätä ja päättele langanpäät.

Viimeistely

Järjestä popcornit kannen päälle, ja muista sekoittaa Popcorn 1 ja 2 keskenään. Kun olet asetellut popcornit paikoilleen, ompele ne kiinni kannen päälle.



TYKKI-KYNÄTELINÉ

Leikkaa halkaisijaltaan 5,4 cm kokoinen ympyrä paksusta paperista. (Helpota valmistelua piirtämällä ympyrä pahvihylsyn ulkopuolelle).

Langalla C, tee säädettävä rengas.

1. krs: 7 ½-p renkaaseen – 7 ½-p.

- 2. krs:** 2 ½-p joka ½-p:seen koko krs – 14 ½-p.
3. krs: [2 ½-p seur s:aan, 1 ½-p] 7 kertaa – 21 ½-p.
4. krs: [2 ½-p seur s:aan, 2 ½-p] 7 kertaa – 28 ½-p.
5. krs: [2 ½-p seur s:aan, 3 ½-p] 7 kertaa – 35 ½-p.
6. krs: [2 ½-p seur s:aan, 4 ½-p] 7 kertaa – 42 ½-p.
7. krs: [2 ½-p seur s:aan, 5 ½-p] 7 kertaa – 49 ½-p.
8. krs: [2 ½-p seur s:aan, 6 ½-p] 7 kertaa – 56 ½-p.
9. krs: [2 ½-p seur s:aan, 7 ½-p] 7 kertaa – 63 ½-p.
10. krs: [2 ½-p seur s:aan, 8 ½-p] 7 kertaa – 70 ½-p.
11. krs: [2 ½-p seur s:aan, 9 ½-p] 7 kertaa – 77 ½-p.

12–31. krs: ½-p koko krs.

Vaihda työhön Lanka E.

32. krs: ½-p-er koko krs.

33. krs: ½-p koko krs.

34. krs: ½-p joka s:aan koko krs ja 31. krs:n vapaisiin lenkkeihin.

Vaihda työhön Lanka C.

35–46. krs: ½-p koko krs.

47–49. krs: Toista 32–34. krs, 49. krs:lla virkkaa 46. krs:n vapaisiin lenkkeihin.

Vaihda työhön Lanka E.

50–51. krs: ½-p koko krs.

52. krs: ½-p-tr koko krs.

Tästä alkaen virkkaat sisäpuolelle. Pehmeä pohja (1–11. krs), jota seuraa pahviympyrä ja sitten kaksi pientä Sweet Treat lankakerän hylsyä.

53. krs: [2-½-p-yht-tr, 9 ½-p-tr] 7 kertaa – 70 ½-p.

54. krs: ½-p koko krs.

Vaihda työhön Lanka F.

55. krs: ½-p koko krs.

56. krs: ½-p-er koko krs.

57. krs: ½-p koko krs.

58. krs: ½-p joka s:aan koko krs ja 55. krs vapaisiin lenkkeihin

59–89. krs: ½-p koko krs.

90. krs: [2-½-p-yht, 6 ½-p] 8 kertaa, 6 ½-p – 62 ½-p.

91. krs: [2-½-p-yht, 5 ½-p] 8 kertaa, 6 ½-p – 54 ½-p.

92. krs: [2-½-p-yht, 4 ½-p] 8 kertaa, 6 ½-p – 46 ½-p.

93. krs: [2-½-p-yht, 3 ½-p] 8 kertaa, 6 ½-p – 38 ½-p.

94. krs: [2-½-p-yht, 2 ½-p] 8 kertaa, 6 ½-p – 30 ½-p.

95. krs: [2-½-p-yht, 1 ½-p] 8 kertaa, 6 ½-p – 22 ½-p.

96. krs: 2-½-p-yht koko krs – 11 ½-p.

Päätä.

Pyörä

Tee 2

Leikkaa halkaisijaltaan 4,7 cm kokoinen ympyrä paksusta paperista. (Helpota valmistelua piirtämällä ympyrä pahvihylsyn ulkopuolelle).

Langalla B, tee säädettävä rengas.

1. krs: 8 ½-p renkaaseen – 8 ½-p.

2. krs: [2 ½-p seur s:aan langalla B, 2 ½-p seur s:aan langalla A] 4 kertaa – 16 ½-p.

3. krs: [1 ½-p langalla B, 2 ½-p seur s:aan langalla B, 1 ½-p langalla A, 2 ½-p seur s:aan langalla A] 4 kertaa – 24 ½-p.

4. krs: [2 ½-p langalla B, 2 ½-p seur s:aan langalla B, 2 ½-p langalla A, 2 ½-p seur s:aan langalla A] 4 kertaa – 32 ½-p.

5. krs 5: [3 ½-p langalla B, 2 ½-p seur s:aan langalla B, 3 ½-p langalla A, 2 ½-p seur s:aan langalla A] 4 kertaa – 40 ½-p.

6. krs: [4 ½-p langalla B, 2 ½-p seur s:aan langalla B, 4 ½-p langalla A, 2 ½-p seur s:aan langalla A] 4 kertaa – 48 ½-p.

7. krs: [5 ½-p langalla B, 2 ½-p seur s:aan langalla B, 5 ½-p langalla A, 2 ½-p seur s:aan langalla A] 4 kertaa – 56 ½-p.

8. krs: [6 ½-p langalla B, 2 ½-p seur s:aan langalla B, 6 ½-p langalla A, 2 ½-p seur s:aan langalla A] 4 kertaa, Virkkaa ks viimeisen ½-p sijaan – 64 ½-p.

Vaihda työhön Lanka F.

9. krs: [2 ½-p-tr seur s:aan, 7 ½-p-tr] 8 kertaa – 72 ½-p.

10. krs: [2 ½-p seur s:aan, 8 ½-p] 8 kertaa, Virkkaa ks viimeisen ½-p sijaan – 80 ½-p.

Päätä ja päättele langanpäät.

Takapuoli tehdään samalla tavoin kuin etupuoli, mutta pelkästään Lanka D:llä.

10. krs:n jälkeen, älä pääätä lankaa, vaan virkkaa ps viimeistelläksesi etupuolen. Aseta pahviympyrä paikalleen ja täytä etupuoli kevyesti kokoonpanon aikana.

Päätä ja jätä pitkä langanpää tykin kiinnittämistä varten.

Kansi

Leikkaa halkaisijaltaan 4 cm kokoinen ympyrä.

Lanka F, virkkaa pyörän 1–7. krs. Päätä ja päättele langanpäät.

Tee toinen kansi samalla tavoin ja virkkaa kannet yhteen ps:lla ja aseta paperiympyrä niiden väliin. Päätä.

Kiinnitä Lanka F keskelle säädettävää rengasta ps:lla, virkkaa 11 kjs, 1 ks samaan s:aan kuin ps.

Päätä ja päättele langanpäät.

Viimeistely

Ompele pyörät kiinni aivan ensimmäisen sinisen raidan alle.

Sytytyslangan virkkaamiseksi kiinnitä Lanka F ps:lla mihin tahansa 10. krs:n silmukkaan, 6 kjs.

Päätä ja päättele langanpäät.



Nautinnollisia virkkaushetkiä!

Studio Manya

