



Nougat - villapaita

No. 2004-202-2554

Tarvikkeet

6 (6, 7, 7) kerää BabyWool -lankaa sävyssä 02

8 (8, 9, 10) kerää BabyWool -lankaa sävyssä 18

Pyöröpuikot 80 cm / 5 mm ja 6 mm
2 kpl kaapelillisia silmukanpidikkeitä
Silmukkamerkkejä

Lanka

BabyWool, Happy Sheep
100% villa/ 50 g = 165 metriä

Tiheys hieman venytettynä
22 silmukkaa ja 21 kerrosta = 10 cm
kierteistä joustinneuletta kaksinkertaisella langalla ja 6 mm puikoilla

Langat saatavilla täältä:

<http://shop.hobbii.fi/nougat-sweater>

Koot

S (M, L, XL)

Mitat, hieman venytettynä

Leveys: 42 (46, 50, 54) cm

Pituus: 60 (60, 60, 60) cm

Tietoa mallista

Pusero neulotaan kierteisellä joustinneuleella, joten se joustaa leveyssuunnassa. Puseron voi neuloa neljässä eri koossa (S-XL). Pusero neulotaan pyöröpuikoilla kauluksesta helmaan, joten kokoa/leveyttä on helppo säädellä. Pusero neulotaan kaksinkertaisella langalla: ensin kokovalkoisella, sitten valkoisen ja beigen langan sekoituksella ja lopuksi beigellä langalla.

Opetusvideot

Magic loop -tekniikka:

<https://www.youtube.com/watch?v=FtLaIfMHMg>

Sosiaalisen median hashtagit

#hobbiidesign #hobbiinougat



Mukavia neulontahetkiä!

Selitykset

Lisäykset

Lisäys oikein: Poimi silmukka seuraavien silmukoiden välisestä lenkistä ja neulo se kiertäen oikein.

Lisäys nurin: Poimi silmukka seuraavien silmukoiden välisestä lenkistä ja neulo se kiertäen nurin.

Kavennus, joustinneule

Neulo viimeiseksi oikea silmukka. Nosta 2 silmukkaa oikein neulomatta (samanaikaisesti), neulo 1 silmukka nurin ja vedä nostetut silmukat neulotun yli.

Työstä on nyt kavennettu 2 silmukkaa: työssä on 3 oikeaa silmukkaa vierekkäin.

Nämä silmukat neulotaan oikein seuraavaan kavennukseen saakka.

Kavennus oikeilla silmukoilla

Neulo, kunnes olet 3 oikean silmukan kohdalla. Nosta 2 silmukkaa oikein neulomatta (samanaikaisesti), neulo 1 silmukka kiertäen oikein ja vedä nostetut silmukat neulotun yli.

Työstä on nyt kavennettu 2 silmukkaa: koko kerros koostuu jälleen joustinneuleesta.

Ohje

Kaula-aukko

Kaikki koot

Luo 104 silmukkaa 6 mm pyöröpuikoille kaksinkertaisella valkoisella langalla.

Neulo suljettuna neuleena (Magic loop -tekniikalla) kierteistä joustinneuletta: 1 kiertäen oikein, 1 nurin.

Neulo, kunnes kauluksen pituus on 4 cm.

Kaarroke

Aseta silmukkamerkki ensimmäisen silmukan ympärille, laske siitä 13 silmukkaa (hihaa varten), aseta merkki seuraavan silmukan ympärille, laske siitä 37 silmukkaa (takakappaletta varten), aseta merkki seuraavan silmukan ympärille, laske siitä 13 silmukkaa (toista hihaa varten), aseta merkki seuraavan silmukan ympärille ja laske siitä 37 silmukkaa (etukappaletta varten) = 4 merkittyä silmukkaa (M-silmukkaa)

HUOM Lisäykset tehdään silmukoiden molemmin puolin, joten merkityt silmukat pysyvät samana raglanlisäysten ajan.

1. kerros: Poimi silmukka kerroksen ensimmäisen ja viimeisen silmukan välistä ja neulo se kiertäen oikein (= lisäys oikein), neulo M-silmukka kiertäen oikein, poimi silmukka seuraavien silmukoiden välistä ja neulo se kiertäen oikein (= lisäys oikein),

neulo M-silmukkaan saakka, lisää 1 s oikein, neulo M-silmukka, lisää 1 s oikein, toista * - * kunnes olet tehnyt lisäykset kaikkien M-silmukoiden kohdalla = 8 lisäystä = 112 silmukkaa.

2. kerros: Neulo silmukoiden mukaisesti.

3. kerros: Poimi silmukka kerroksen ensimmäisen ja viimeisen silmukan välistä ja neulo se

kiertäen nurin (= lisäys nurin), neulo M-silmukka kiertäen oikein, poimi silmukka seuraavien silmukoiden välistä ja neulo se kiertäen nurin (= lisäys nurin),

neulo M-silmukkaan saakka, lisää 1 s nurin, neulo M-silmukka, lisää 1 s nurin, toista * - * kunnes olet tehnyt lisäykset kaikkien M-silmukoiden kohdalla = 8 lisäystä = 120 silmukkaa.

4. kerros: Neulo silmukoiden mukaisesti.

Toista näitä 4 kerrosta, kunnes olet neulonut valkoisella langalla 40 kerrosta.

Vaihda toisen valkoisen langan tilalle beige lanka ja neulo tästä lähtien kaksivärisellä, kaksinkertaisella langalla.

Jatka lisäyksiä, kunnes hihoissa on 59 (65, 71, 77) silmukkaa, etu- ja takakappaleessa kummassakin 83 (89, 95, 101) silmukkaa + 4 M-silmukkaa = 288 (312, 336, 360) silmukkaa. Neulo lopuksi 1 kerros ilman lisäyksiä.

Työ jaetaan nyt hihoihin ja vartalo-osaan

Aseta hihan 59 (65, 71, 77) silmukkaa + 1 M-silmukat molemmin puolin kaapelilliseen silmukanpidikkeeseen tai apulangalle, luo yhdellä langalla neuloen 11 (13, 15, 17) silmukkaa, neulo takakappale, Aseta hihan 59 (65, 71, 77) silmukkaa + 1 M-silmukat molemmin puolin kaapelilliseen silmukanpidikkeeseen tai apulangalle, luo yhdellä langalla neuloen 11 (13, 15, 17) silmukkaa, neulo etukappale = vartalo-osassa on 188 (204, 220, 236) silmukkaa.

Neulo tavallisesti, kunnes olet neulonut kaksivärisellä langalla 40 kerrosta.

Vaihda valkoisen langan tilalle beige ja neulo tästä lähtien yksivärisellä, kaksinkertaisella beigellä langalla.

Neulo tavallisesti, kunnes olet neulonut beigellä langalla 30 kerrosta.

Vaihda 5 mm pyöröpuikkoihin.

Jatka kierteisen joustinneuleen neulomista, kunnes olet neulonut yhteensä 40 kerrosta beigellä langalla. Päättelö löyhästi kierteisen joustinneuleen mukaisesti.

Hihat

Nosta kainalosta 11 (13, 15, 17) silmukkaa = hihassa on 72 (80, 88, 96) silmukkaa.

Neulo suljettuna neuleena kierteistä joustinneuletta Magic loop -tekniikalla kaksivärisellä langalla. Voit halutessasi neuloa myös sukkapuikoilla.

Aseta silmukkamerkki kainalon keskikohtaan.

Ensimmäisellä kerroksella neulotaan 2 silmukkaa yhteen nostettujen silmukoiden (=kainalon) molemmin puolin.

Tee kavennukset joka 8. kerroksella. Katso kavennusten ohjeet tämän ohjeen alusta. Kavenna yhteensä 8 kertaa, kunnes työssä on 54 (62, 70, 78) silmukkaa, mutta pidä SAMALLA lukua kerroksista ja vaihda kaksivärinen lanka beigeen, kun olet neulonut yhteensä 40 kaksiväristä kerrosta.

Neulo beigellä langalla yhteensä 30 kerrosta = 54 (62, 70, 78) silmukkaa.

Vaihda 5 mm pyöröpuikkoihin.

Jatka kierteisen joustinneuleen neulomista, kunnes olet neulonut yhteensä 40 kerrosta beigellä langalla. Päättelö löyhästi kierteisen joustinneuleen mukaisesti.

Neulo toinen hiha samalla tavalla.