



Isabella - toppi


No. 2004-203-7881

Tarvikkeet

2 (2) 3 kerää Rainbow Bamboo -lankaa sävyssä 11

Pyöröpuikot: 60 cm/ 3,5 mm
Erivärisiä silmukkamerkkejä
Kuminauhaa, n. 70-80 cm

Lanka

 **Rainbow Bamboo**, Hobbii
60% bambuviskoosi, 40% puuvilla/
100 g = 250 m

Tiheys

32 silmukkaa ja 36 kerrosta = 10 cm
kaksinkertaista joustinneuletta (mitattu venyttämättä)

Langat saatavilla täältä

<http://shop.hobbii.fi/isabella-toppi>

Koot

S (M) L

Mitat


Leveys venyttämättä: n. 25 (28) 31 cm
- venytettynä: enintään 50 (56) 62 cm
Vartalo-osan pituus: 23 (23) 23 cm

Tietoa mallista

Toppi on tyköistuva.
Vartalo-osa neulotaan kaksinkertaisena joustinneuleena, rintamus yksinkertaisena joustinneuleena.
Olkaimet sidotaan rusetilla niskan taakse.

Sosiaalisen median hashtagit

#hobbiidesign #hobbiisabella



Mukavia neulontahetkiä!

Vartalo-osa

Luo 160 (176) 192 silmukkaa ja neulo joustinneuletta suljettuna neuleena pyöröpuikoilla: 2 oikein, 2 nurin.

Jatka neulomista, kunnes työn pituus on venyttämättä 23 (23) 23 cm.

Merkkien asettelu

Aseta yksi merkki etuosan keskelle (**A**), kaksi merkkiä rintamukseen lisäysten kohdalle (**B** ja **C**) ja kaksi selkäpuolelle (**D** ja **E**) seuraavasti:

Aseta merkki **A** etuosan keskelle, kahden oikean silmukan *väliin*,

laske 16 (18) 20 silmukkaa merkin oikealta puolelta ja aseta merkki **B** seuraavan silmukan *ympäri*,

laske 16 (18) 20 silmukkaa merkin vasemmalta puolelta ja aseta merkki **C** seuraavan silmukan *ympäri*,

laske 35 (37) 39 silmukkaa merkin B oikealta puolelta ja aseta siihen merkki **D**,

laske 35 (37) 39 silmukkaa merkin C vasemmalta puolelta ja aseta siihen merkki **E**.

Selkäkappale

Selkäpuolella, merkkien E ja D välissä on 56 (64) 72 silmukkaa. Päättele nämä silmukat joustavasti ja irrota merkit E ja D.

Etukappale

Neulo joustinneuletta tasoneuleena pyöröpuikoilla: 1 oikein, 1 nurin.

HUOM Etukappaleen keskellä neulotaan 2 oikein, rintamuksen levennysten kohdalla 1 s sileää neuletta ja kainaloiden sekä kaula-aukon kohdalla reunasilmukat.

1. kerros, oikea puoli: 1 oikein, neulo *1 oikein, 1 nurin*, kunnes olet 1 silmukan päässä **A**-merkistä, 2 oikein, neulo *1 nurin, 1 oikein* kunnes jäljellä on 1 silmukka, 1 oikein = 104 (112) 120 silmukkaa.

2. kerros, nurja puoli: nosta 1 nurin neulomatta niin, että lanka on työn etupuolella, neulo 1 nurin, neulo joustinneuletta **C**-merkkiin asti, tee langankierto, 1 nurin, tee langankierto, neulo joustinneuletta, kunnes olet 1 s päässä **A**-merkistä, 2 nurin, neulo joustinneuletta **B**-merkkiin asti, tee langankierto, 1 nurin, tee langankierto, neulo joustinneuletta, kunnes jäljellä on 2 silmukkaa, 2 nurin.

3. kerros, oikea puoli: nosta 1 oikein neulomatta, neulo 2 kiertäen oikein yhteen, neulo joustinneuletta **B**-merkkiä edeltävään langankiertoon asti, neulo langankierto kiertäen oikein, 1 oikein, neulo langankierto kiertäen oikein, neulo joustinneuletta, kunnes olet 1 s päässä **A**-merkistä, 2 oikein, neulo joustinneuletta **C**-merkkiä edeltävään langankiertoon asti, neulo langankierto kiertäen oikein, 1 oikein, neulo langankierto kiertäen oikein, neulo joustinneuletta, kunnes jäljellä on 3 silmukkaa, 2 oikein yhteen, 1 oikein = 2 silmukkaa kavennettu ja 4 silmukkaa lisätty = 106 (114) 122 silmukkaa.

4. kerros, nurja puoli: nosta 1 nurin neulomatta niin, että lanka on työn etupuolella, neulo 1 nurin, neulo joustinneuletta **C**-merkkiin asti, tee langankierto, 1 nurin, tee langankierto, neulo joustinneuletta, kunnes olet 1 s päässä **A**-merkistä, 2 nurin, neulo joustinneuletta **B**-merkkiin asti, tee langankierto, 1 nurin, tee langankierto, neulo joustinneuletta, kunnes jäljellä on 2 silmukkaa, 2 nurin.

5. kerros, oikea puoli: nosta 1 oikein neulomatta, 2 kiertäen oikein yhteen, neulo joustinneuletta **B**-merkkiä edeltävään langankiertoon asti, neulo langankierto kiertäen nurin, neulo 1 oikein, neulo langankierto kiertäen nurin, neulo joustinneuletta, kunnes olet 1 s päässä **A**-merkistä, 2 oikein, neulo joustinneuletta **C**-merkkiä edeltävään langankiertoon asti, neulo langankierto kiertäen nurin, 1 oikein, neulo langankierto kiertäen nurin, neulo joustinneuletta, kunnes jäljellä on 3 silmukkaa, 2 oikein yhteen, 1 oikein = 2 silmukkaa kavennettu ja 4 silmukkaa lisätty = 108 (116) 124 silmukkaa.

6. kerros, nurja puoli: nosta 1 nurin neulomatta niin, että lanka on työn etupuolella, neulo 1 nurin, neulo joustinneuletta **C**-merkkiin asti, tee langankierto, 1 nurin, tee langankierto, neulo joustinneuletta, kunnes olet 1 s päässä **A**-merkistä, 2 nurin, neulo joustinneuletta **B**-merkkiin asti, tee langankierto, 1 nurin, tee langankierto, neulo joustinneuletta, kunnes jäljellä on 2 silmukkaa, 2 nurin.

7. kerros, oikea puoli: nosta 1 oikein neulomatta, neulo 2 kiertäen oikein yhteen, neulo joustinneuletta **B**-merkkiä edeltävään langankiertoon asti, neulo langankierto kiertäen oikein, 1 oikein, neulo langankierto kiertäen oikein, neulo joustinneuletta, kunnes olet 1 s päässä **A**-merkistä, 2 oikein, neulo joustinneuletta **C**-merkkiä edeltävään langankiertoon asti, neulo langankierto kiertäen oikein, 1 oikein, neulo langankierto kiertäen oikein, neulo joustinneuletta, kunnes jäljellä on 3 silmukkaa, 2 oikein yhteen, 1 oikein = 2 silmukkaa kavennettu ja 4 silmukkaa lisätty = 110 (118) 126 silmukkaa.

8. kerros, nurja puoli: nosta 1 nurin neulomatta niin, että lanka on työn etupuolella, neulo 1 nurin, neulo joustinneuletta **C**-merkkiin asti, tee langankierto, 1 nurin, tee langankierto, neulo joustinneuletta, kunnes olet 1 s päässä **A**-merkistä, 2 nurin, neulo joustinneuletta **B**-merkkiin asti, tee langankierto, 1 nurin, tee langankierto, neulo joustinneuletta, kunnes jäljellä on 2 silmukkaa, 2 nurin.

Toista kerroksia 5-8, kunnes olet tehnyt yhteensä 10 lisäystä = työssä on 124 (132) 140 silmukkaa. Neulo viimeiseksi nurjan puolen kerros ilman langankiertoja.

HUOM Mikäli haluat rintamuksesta suuremman, voit tehdä vielä 2, 4 tai 6 lisäystä.

Etukappaleen vasen puoli ja V-kaula-aukko

1. kerros, oikea puoli: nosta 1 oikein neulomatta, neulo 2 kiertäen oikein yhteen, neulo joustinneuletta, kunnes olet 3 s päässä **A**-merkistä, 2 oikein yhteen, 1 oikein = 2 silmukkaa kavennettu = 60 (64) 68 silmukkaa. Siirrä loput silmukat sivuun.

2. kerros, nurja puoli: nosta 1 nurin neulomatta niin, että lanka on työn etupuolella, neulo 1 nurin, neulo joustinneuletta, kunnes jäljellä on 2 silmukkaa, 2 nurin.

Toista näitä 2 kerrosta, kunnes jäljellä on 54 (54) 54 silmukkaa. Neulo viimeiseksi oikean puolen kerros.

HUOM Mikäli teit rintamukseen ylimääräisiä lisäyksiä, voit tehdä kavennukset sekä kaula-aukon että kainalon kohdalla JOKA kerroksella, kunnes jäljellä on 4-6 silmukkaa olkainta varten. Näin etukappaleesta ei tule liian pitkä.

Seuraavaksi tehdään kavennukset. Kaula-aukosta kavennetaan joka toisella kerroksella ja kainalon kohdalta joka kerroksella.

1. kerros, nurja puoli: nosta 1 nurin neulomatta niin, että lanka on työn etupuolella, neulo 1 nurin, neulo joustinneuletta, kunnes jäljellä on 3 silmukkaa, 2 kiertäen nurin yhteen, 1 nurin = 1 silmukka kavennettu = 53 silmukkaa.

2. kerros, oikea puoli: nosta 1 oikein neulomatta, 2 kiertäen oikein yhteen, neulo joustinneuletta, kunnes jäljellä on 3 silmukkaa, 2 oikein yhteen, 1 oikein = 2 silmukkaa kavennettu = 51 silmukkaa.

Toista näitä kahta kerrosta, kunnes jäljellä on 5 silmukkaa.

Olkain

Jatka jäljellä olevien viiden silmukan neulomista, kunnes olkaimen pituus on 40-45 cm. Päätttele.

Etukappaleen oikea puoli ja V-kaula-aukko

1. kerros, oikea puoli: nosta 1 oikein neulomatta, neulo 2 kiertäen oikein yhteen, neulo joustinneuletta, kunnes jäljellä on 3 silmukkaa, 2 oikein yhteen, 1 oikein = 2 silmukkaa kavennettu = 60 (64) 68 silmukkaa.

2. kerros, nurja puoli: nosta 1 nurin neulomatta niin, että lanka on työn etupuolella, neulo 1 nurin, neulo joustinneuletta, kunnes jäljellä on 2 silmukkaa, 2 nurin.

Toista näitä kahta kerrosta, kunnes jäljellä on 54 (54) 54 silmukkaa. Neulo viimeiseksi oikean puolen kerros.

Seuraavaksi tehdään kavennukset. Kaula-aukosta kavennetaan joka toisella kerroksella ja kainalon kohdalta joka kerroksella.

1. kerros, nurja puoli: nosta 1 nurin neulomatta niin, että lanka on työn etupuolella, neulo 2 nurin yhteen, neulo joustinneuletta, kunnes jäljellä on 2 silmukkaa, 2 nurin = 1 silmukka kavennettu = 53 silmukkaa.

2. kerros, oikea puoli: nosta 1 oikein neulomatta, neulo 2 kiertäen oikein yhteen, neulo joustinneuletta, kunnes jäljellä on 3 silmukkaa, 2 oikein yhteen, 1 oikein = 2 silmukkaa kavennettu = 51 silmukkaa.

Toista näitä kahta kerrosta, kunnes jäljellä on 5 silmukkaa.

Olkain

Jatka jäljellä olevien viiden silmukan neulomista, kunnes olkaimen pituus on 40-45 cm.

Päättele.

Viimeistely

Ompele kuminauha työn nurjalle puolelle viimeistä kaksinkertaista joustinneulekerrosta pitkin. Ompele kuminauhan päät yhteen, jotta toppi istuu rintamuksen alta.