



Ava - Meikkipussi

Nro. 1028-204-9656

Vaikeusaste: Keskitaso

Virkkukoukun koko: 3 mm

Mitat:

Korkeus - 15 cm

Pituus - 25 cm

Leveys - 4 cm

Tarvikkeet: 25 cm vetoketju, parsinneula, silmukkamerkkejä ja kärsivällisyyttä ;)

Langat saatavilla täältä:

<http://shop.hobbii.fi/ava-meikkipussi>

Lyhenteet:

kjs - ketjusilmukka

s - silmukka

ks - kiinteä silmukka

ps - piilosilmukka

Lanka: Rainbow Cotton 8/4

Light Grey (#016) - 1 kerä

Black (#009) - 1 kerä

Dark Red (#059) - 1 kerä

Rose (#044) - 1 kerä

Ennen kuin aloitat:


Meikkipussin virkkaaminen edellyttää, että osaat kirjovirkata. Pussi virkataan pyörönä aina työn oikealta puolelta.

Tärkeimmät asiat on selitetty vaihe vaiheelta alla olevassa ohjeessa, jonka avulla meikkipussin virkkaaminen onnistuu aloittelijaltakin. Kokeneemmat virkkaajat voivat jättää ohjeen lukematta ja siirtyä suoraan lopusta löytyvän työohjeen pariin. Kaaviokuva sisältää kirjovirkkauksen mallikerran sekä ohjeet erikokoisten meikkipussien virkkaamiseen.



Ensimmäinen vaihe - Silmukketjun virkkaaminen


1 - Jätä noin 60 cm varaa ennen virkkaamisen aloittamista. Häntää hyödynnetään myöhemmin.

Virkkaa **126 kjs Grey**-langasta (harmaa) **3 mm** virkkuukoukulla.



Yhdistä ketju lenkiksi virkkaamalla silmukketjun ensimmäiseen kjs:aan 1 ps. Varmista, että ketjusilmukat eivät ole kierteellä. Virkkaa **1 kjs**.









Toinen vaihe - Kirjovirkkaus

Voit lukea tämän ohjeen ennen kuin aloitat kirjovirkkauksen mallikerran mukaan.

1 - Kirjovirkatessa virkataan yhdellä värillä kerrallaan, mutta muut langat pidetään työssä silmukoiden alla. **VINKKI:** Ota kaikki langat työhön jo ensimmäisen, kokonaan harmaan kerroksen aikana. Näin työn kaikista silmukoista tulee samanpaksuisia.

Ota siis tässä vaiheessa työhön sekä musta, punainen että vaaleanpunainen lanka, jotka pysyvät mukana siihen asti, kunnes niitä aletaan käyttää.

Toimi näin: Asettele langat ensimmäisen kuvan mukaisesti ja virkkaa ks **samaan kjs:aan kuin äsken virkkaamasi ps.** Vie koukku silmukkaan ja poimi sille kaikki työhön lisättävät langat. Ota langat koukulle ja vedä lenkki silmukan läpi niin, että koukulla on 2 lenkkiä. Ota lanka koukulle vielä kerran ja vedä koukulla olevien lenkkien läpi. Merkitse kerroksen alku kiinnittämällä juuri tekemääsi ks:aan silmukkamerkki. Siirrä merkkiä joka kerroksen alussa. Tee kaikki ks:t tällä tavalla, jotteivät langat jää roikkumaan työn nurjalle puolelle.



Huomio: Parin silmukan jälkeen huomaat ehkä, että työ menee hieman kierteelle ja nurjalla puolella piilossa olevat langat näkyvät läpi. Tämä on normaalia, mutta valmiin työn **Ei** pitäisi näyttää tältä. Tilanne on helppo korjata. Kiristä piiloon jätettyjä lankoja vetämällä niitä kevyesti. Pidä tämä mielessä virkatessasi ja kiristä lankoja tarvittaessa. Kirjovirkkauksessa vaikeinta on käsialan pitäminen tasaisena.


Ennen



Jälkeen




2 - Toisesta kerroksesta lähtien kaikki silmukat virkataan silmukoiden takimmaisiin lenkkeihin. Näin kuvioista tulee tasaisempi. Mikäli virkkaat silmukat molempien lenkkien läpi, kuvio alkaa lopulta kallistua oikealle.



3 - Ensimmäinen kerros virkataan pelkästään harmaalla langalla, mutta toisesta kerroksesta lähtien väriä vaihdetaan kesken kerrosken.

Väriä vaihdetaan seuraavasti: Vie koukku silmukan takimmaisen lenkin läpi, mutta ota vanhan värin sijasta koukulle senvärinen lanka, jolla aiot jatkaa virkkaamista.






4 - Kirjovirkkausta voi tehdä sekä pyörönä päättelemättä kerroksia että niin, että jokainen kerros päätetään. Voit valita mieleisesi tavan. Mikäli et tiedä, miten kerros päätetään, tutustu alla olevaan ohjeeseen.

Kerroksen päättäminen ja aloittaminen: Virkkaa ps kerroksen ensimmäisen silmukan molempien lenkkien läpi, virkkaa 1 kjs (tätä silmukkaa ei koskaan lasketa silmukkamäärään), virkkaa kerroksen ensimmäinen ks sen silmukan takimmaiseen lenkkiin, johon virkkasit ps:n.

Huomio: Varmista, että olet vaihtanut väriä ennen kerroksen päättämistä, mikäli uuden kerroksen ensimmäinen s on erivärinen kuin vanhan kerroksen viimeinen s.




Voit nyt aloittaa virkkaamisen mallikerran mukaan. Näitä ohjeita hyödyntämällä onnistut varmasti virkkaamaan tämän söpön meikkipussin.



Mallikerta

Jokainen neliö vastaa 1 ks:aa annetulla värillä.

Valinnainen osio: Voit halutessasi tehdä työhön kauniin reunuksen virkkaamalla yhden kerroksen piilosilmukoita harmaalla langalla. Voit virkata työhön haluamasi reunuksen tai jättää sen pois.




Tässä ohjeessa virkattu työ on tehty toistamalla mallikertaa 7 kertaa leveyssuunnassa ja 3 kertaa pituus suunnassa. Sen lisäksi työn alkuun ja loppuun on virkattu yksi kerros harmaalla ja reuna on viimeistely kerroksella kiinteitä silmukoita.

TÄRKEÄÄ: Mikäli haluat virkata erikokoisen pussin, toista mallikertaa niin monta kertaa kuin haluat. Muista myös virkata ensimmäiseen kerrokseen tarpeeksi ketjusilmukoita ja jättää tarpeeksi varaa ennen virkkauksen aloittamista.



Pussi toimii hyvin tällaisenaankin, mutta sitä on mukavampi käyttää, jos se pysyy hyvin pystyssä. Tätä varten voit leventää pohjaa. Alla olevalla ohjeella tehdyn levennetyn pohjan leveys on reilut **4 cm**.

Toimi näin: käännä työ nurinpäin ja taita kulmasta pieni kolmio kuvan mukaisesti. Varmista, että kolmio on sivun keskellä ja sen kaikki sivut ovat yhtä pitkät. Mittaa kolmion alin sivu mittanauhalla ja varmista, että se on 4 cm pitkä. Ompele tästä. Vie lanka ensimmäisen silmukan läpi kahdesti ja jatka ompelua molempien kerrosten läpi, kunnes olet ommellut koko kolmion alimman sivun. Vie lanka viimeisen silmukan läpi kahdesti. Ompele sivu vielä toisen kerran ja palaa näin takaisin alkuun. Tee solmu vetämällä lanka lenkin läpi ja päättelee huolellisesti. Toista sama toiseen kulmaan. Päättelee langanpäät ja käännä työ oikein päin.





Vetoketjun kiinnitys

Kiinnitä vetoketju paikalleen hakaneuloilla. Ompele vetoketju kiinni tavallisella ompeluneulalla ja -langalla. Jos haluat pussista huolitellumman näköisen, voit myös ommella siihen vuorin.





Kirjallinen ohje

Jätä noin 60 cm varaa ennen kuin aloitat harmaalla langalla virkkaamisen. Virkkaa 126 kjs ja yhdistä ketju lenkiksi virkkaamalla ensimmäiseen kjs:aan ps.

1. kerros: 1 kjs, lisää työhön musta, punainen ja vaaleanpunainen lanka ja aseta silmukkamerkki kerroksen ensimmäiseen s:aan (joka on virkattu samaan s:aan kuin ps). Jatka virkkaamista mallikerran mukaan.

Voit virkata joko pyörönä päättämättä kerroksia tai päättää jokaisen kerroksessa. Valitse tapa, joka sopii sinulle paremmin.

Tästä lähtien silmukat virkataan vain edellisten silmukoiden takimmaisiiin lenkkeihin.

2.-29. kerros: Jatka virkkaamista sivulla **8** olevan mallikerran mukaan.

30. kerros (valinnainen): Tee kaunis reunus virkkaamalla 1 ps harmaasta langasta jokaiseen kerroksen 126 s:aan. Voit tehdä työhön myös erilaisen reunuksen tai jättää sen kokonaan pois.

Katkaise lanka ja päättele langanpäät.

Ompele pussin pohja aiemmin neuvotulla tavalla.

Ompele vetoketju (ja halutessasi myös vuorikangas) **paikalleen.**



Mukavia virkkaushetkiä!
The Story of a Mulberry

