



NEULEOHJE

Chicky

Sweater

Design: Knit Gang | Hobbii Design

TARVIKKEET


6 (6) 7 (8) kerää Divina-lankaa värissä
Taupe (8)
1 kerä Divina-lankaa värissä Primrose (32)
1 kerä Divina-lankaa värissä Curry (31)

Langanjäämiä silmien, nokkien ja jalkojen
kirjomiseen tai:

1 kerä Divina-lankaa värissä Powder (10)
1 kerä Divina-lankaa värissä Light Petrol (27)
1 kerä Divina-lankaa värissä Sangria (15)

5 mm puseropuikot
6 mm puseropuikot
4 mm pyöröpuikot
Ompeluneula

LANGAN TIEDOT

 **Divina**, Hobbii
65 % alpakkaa, 25 % polyamidia, 10 % villaa
50 g = 150 m

NEULETIHEYS

19 m x 27 p = 10 cm x 10 cm

LYHENTEET

o = oikein
n = nurin

KOOT

S (M) L (XL)

MITAT

Leveys: 46 (51) 56 (61) cm
Pituus: 46 (49) 56 (61) cm
Hihojen pituus: 44,5 (47) 47 (51) cm

OHJEEN TIEDOT

Super-pehmeä ja ihana pieni pusero, joka on mukava ja helppo tehdä. Tipukuvio tuo puseroon suloisen yksityiskohdan.

HASHTAGIT SOSIAALISEEN MEDIAAN

#hobbiidesign #hobbiichicky

OSTA LANKA TÄÄLTÄ

<http://shop.hobbii.fi/chicky-sweater>

KYSYMYKSIÄ

Jos sinulla herää kysyttävää ohjeesta, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen info@hobbii.fi
Sisällytä viestiisi ohjeen nimi ja numero.

Nauti!

Ohje



INFORMAATIOTA JA VINKKEJÄ

Tässä ohjeessa käytetyt kuviot:

- Joustinneule: 2 o, 2 n.
- Joustinneule: 1 o, 1 n.
- Sileä neule: Parittomat kerrokset neulotaan nurin, parilliset kerrokset neulotaan oikein.

VARTALO

Selkäosa

Luo 82 (92) 102 (112) silmukkaa 5 mm puikoille värillä Taupe.
Neulo 11 kerrosta joustinneuleella (2 o, 2 n).
12. kerroksella neulo 1 lisäys joka 8 (9) 10 (11) silmukkaan = 92 (102) 112 (122) silmukkaa.
Vaihda 6 mm puikoille ja neulo 14 kerrosta sileää neuletta. 15. kerroksella aloitetaan tipukuvio diagrammin mukaan. Muista, että voit vaihdella tipujen värejä halutessasi. jatka sileää neuletta. 107. (121.) 135. (149.) kerroksella (sileä neule) aloitetaan kaulus. Aseta keskimmäiset 22 silmukkaa pyöröpuikoille, sekä sen jälkeen asetetaan joka toisen kerroksen kohdalta, kummaltakin kauluksen puolelta seuraava määrä pyöröpuikoille: 3 silmukkaa, 2 silmukkaa, 1 silmukka.
115. (128.) 142. (156.) kerroksella jäljellä olevat hihasilmukat päätellään.

Etuosa

Neulotaan samalla tavalla kuin selkäosa. Neulo tipukuvio kuten selkäosassa.. Muista, että voit vaihdella tipujen värejä halutessasi.
Aloita kaulus 101. (115.) 129. (143.) kerrokselta.
115. (128.) 142. (156.) kerroksella jäljellä olevat hihojen silmukat päätellään.
Huomioi, että jäljellä olevien silmukoiden määrä hihoissa, sekä neulottujen kerrosten määrän tulee täsmätä selkäosan määrän kanssa.

HIHAT

Luo 38 (44) 44 (44) silmukkaa 5 mm puikoilla.

Neulo 15 kerrosta joustinneuleella (2 o, 2 n).

16. kerroksella neulo 1 lisäys joka 6 silmukkaan = 44 (51) 51 (51) silmukkaa.

Vaihda 6 mm puikoille ja neulo sileää neuletta.

Lisää 1 silmukka hihan kumminkin puolin joka 8. kerroksella.

18. kerroksella (laskettuna sileällä neulotun osion alusta) aloitetaan tipukuvio diagrammin mukaan. Muista, että voit vaihtaa tipujen värejä halutessasi.

Jatka kunnes saavut 108. (112.) 112. (126.) kerrokselle = 68 (75) 75 (77) silmukkaa.

Päättele kaikki silmukat.

KOKOAMINEN

Ompele puseron kaikki osat yhteen saumoista.

Nyt neulotaan silmukoita pyöröpuikoilla. Neulo 16 kerrosta joustinneuleella (1 o, 1 n) ja päättele silmukat. Taita keskellä oleva reuna ja ompele se kiinni sisäpuolelta.

Kirjo silmät, nokat ja jalat tipuille jäämälangoista.

Nauti!

Knit Gang

TIPUDIAGRAMMI

Lopeta tähän

Kuvio ensimmäiseen hihaan

Kuvio toiseen hihaan

Aloita tästä

