



NEULEOHJE

# Sandy

## Shortsit

Design: Sanna Mård Castman - Solorado | Hobbii Design

**TARVIKKEET:**

A: 2 (2) 3 (3) 3 (3) 3 kerää värissä #17 Ginger

B: 2 (2) 3 (3) 3 (3) 3 kerää värissä #14

Seafoam

C: väri 1 1 kerä värissä #15 Daffodil (kaikki koot)

väri 2 1 kerä värissä #16 Curry (kaikki koot)

väri 3 1 kerä värissä #01 White (kaikki koot)

Pyöröpuikot: 3 mm, 3,5 mm ja 4 mm - 60 cm

3,5 mm ja 4 mm - 80 cm

Virkkuukoukku 3 mm

Silmukkamerkkejä

Silmukanpidikkeet

**LANGAN TIEDOT**

 **Acacia**, Hobbii

51 % akryyliä, 49 % puuvillaa / 100 g = 250 silmukkaa

**NEULETIHEYS**

22 silmukkaa x 30 kerrosta sileää neuletta 4 mm puikoilla = 10 x 10 cm

**LYHENTEET**

o = oikein

n = nurin

OP = oikea puoli

NP = nurja puoli

**KOOT:**

XXS (XS) S (M) L (XL) XXL

**MITAT**

**Lanne**, valmiissa shortseissa n. 73 (80) 88 (93) 98 (103) 108 cm

**Koko pituus**, sivusta mitattuna 33 (35) 37 (39) 41 (42) 43 cm

**OHJEEN TIEDOT**

Sandy-Shortsit neulotaan alhaalta ylös. Ensiksi kumpikin puntti neulotaan erikseen, ja jälkikäteen ne yhdistetään. Neulot ympyrässä.

**HASHTAGIT SOSIAALISEEN MEDIAAN**

#hobbiidesign #hobbiisandy

**LANGAT SAATAVILLA TÄÄLTÄ**

<http://shop.hobbii.fi/sandy-shorts>

**KYSYMYKSIÄ**

Jos sinulla herää kysyttävää ohjeesta, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen

[info@hobbii.fi](mailto:info@hobbii.fi)

Sisällytä viestiisi ohjeen nimi ja numero.

Nauti!

# Ohje



## Vinkkejä

**Sileä suljettu neule** = Neulo kaikki kerrokset oikein

**Reunasilmukat** = Kerroksen ensimmäinen ja viimeinen silmukka neulotaan aina oikein.

**Kavennus (kav)** = Ennen silmukkamerkkiä: nosta 1 silmukka, neulo 1 oikein, siirrä edellinen nostettu silmukka takaisin toisen yli.

Silmukkamerkin jälkeen; Neulo 2 oikein yhteen.

**Lisäys oikealle (lis-o)** = Poimi 2 silmukan välinen lenkki ja neulo se kiertäen oikein.

**Lisäys vasemmalle (lis-v)** = Poimi 2 silmukan välinen lenkki ja neulo se oikein.

**Kjs (Ketjusilmukka):** Tee lenkki koukulle. Tee langankierto, vie lanka koukulla olevan lenkin läpi. Jatka tekemällä langankierto ja viemällä lanka lenkin läpi, kunnes saavutat halutun määrän.

**Ks (Kiinteä silmukka):** Vie koukku edellisen kerroksen ensimmäiseen silmukkaan, tee langankierto ja vie lanka silmukan läpi (= 2 silmukkaa koukulla), vie lanka molempien silmukoiden läpi.

**Lyhennetyt kerrokset:** Toimi seuraavasti välttääksesi reikien syntymisen kääntyessä:  
(NP) Neulo, kunnes sinun tulee kääntyä. Pidä lanka työn edessä. Poimi seuraava silmukka. Vie lanka työn taakse puikkojen väliin. Siirrä silmukka takaisin vasemmalle puikolle. Käännä työ. (OP) Vie lanka työn taakse puikkojen väliin. Neulo jäljellä olevat silmukat oikein. Käännä työ (NP). Neulo nurin siihen silmukkaan saakka, jolla käännettiin. Poimi tämä silmukka oikealla puikolla ja neulo se nurin yhteen vasemmalla puikolla olevaan silmukkaan. (OP) Neulo, kunnes sinun tulee kääntyä. Vie lanka työn eteen puikkojen väliin. Nosta seuraava silmukka. Vie lanka työn taakse puikkojen väliin. Siirrä silmukka takaisin vasemmalle puikolle. Käännä työ. (NP) Neulo jäljellä olevat silmukat nurin. Käännä työ. (OP) Neulo oikein, kunnes sinun tulee kääntyä. Nosta se silmukka, jolla käännettiin, oikealle puikolle kuin neuloisit sen oikein, ja aseta se vasemmalle puikolle. Neulo silmukat oikein yhteen vasemmalla puikolla.

## RAKENNE

Sandy-Shortsit neulotaan alhaalta ylös. Ensiksi kumpikin puntti neulotaan erikseen, ja jälkikäteen ne yhdistetään. Neulot ympyrässä.

## VAIHTOEHTO A

### Oikea puntti

Neulo edestakaisin.

Luo 99 (111) 117 (125) 133 (141) 149 silmukkaa 3,5 mm pyöröpuikoille. Neulo joustinneuletta (1 o, 1 n) ennen reunasilmukkaa. Neulo 7 kerrosta. Ensimmäinen kerros = NP.

Kavenna 1 silmukka viimeisellä kerroksella (NP) = 98 (110) 116 (124) 132 (140) 148 silmukkaa. Vaihda 4 mm, 60 cm pyöröpuikkoihin. Neulo sileää neuletta ennen reunasilmukkaa. Kun työ on 4 (4) 4½ (4½) 5 (5) 5½ cm, toimi seuraavasti:

Kerroksen alku (OP): \*reunasiilmukka, lis-o, neulo 5 kerrosta\*. Toista \*\_\* vielä 2 (3) 3 (3) 4 (4) 5 kertaa.

Samaan aikaan neulotaan \*\*kav-v, neulo 3 kerrosta\*\* (kerroksen loppuun). Toista \*\*\_\*\* vielä 2 kertaa. Toista \*\*\_\*\* joka toiselle kerrokselle 3 (4) 7 (7) 8 (8) yhteensä 9 kertaa. = 107 (121) 130 (138) 148 (156) 166 silmukkaa.

Kun työ on 10½ (11) 11½ (12½) 13½ (14½) 15 cm, päätellään silmukka seuraavasti: Kerroksen alussa päätellään 2-2-1 (2-2-2-1) 2-2-2-1 (2-2-2-1) 2-2-2-2 (3-2-2-2) 3-2-2-2 silmukkaa joka toisella kerroksella. Kerroksen lopussa päätellään 5-3-1 (6-4-2-1) 7-4-2-1 (7-4-2-1) 8-4-3-2 (8-4-3-2) 9-5-3-2 silmukkaa joka toisella kerroksella = 93 (101) 109 (117) 123 (130) 138 silmukkaa.

Aseta silmukat silmukanpidikkeisiin.

### Vasen puntti

Neulotaan oikean puntin tavoin, mutta peilikuvana.

Lisäys kerroksen alussa = takaosa.

Lisäys kerroksen alussa = etuosa.

### Puntit yhdistetään

Aseta molempien punttien silmukat samoille 4 mm, 80 cm pyöröpuikoille.

Aseta silmukkamerkki etuosan keskelle ja takaosan keskelle.

Neulo sileää suljettua neuletta. Päättele kaikki reunasilmukat = 182 (198) 214 (230) 242 (256) 272 silmukkaa. Neulo 8 kerrosta.

Seuraava kerros: Takaosan silmukkamerkki.

Neulo, kunnes olet 3 silmukan päässä takaosan silmukkamerkistä, 1 kav, neulo 2 silmukkaa, 1 kav. Neulo, kunnes olet 3 silmukan päässä etuosan silmukkamerkistä, 1 kav, 2 oikein, 1 kav.

Jatka kaventamalla silmukoita samalla tavalla seuraavasti:

Etuosa \*neulo 8 kerrosta, 1 kav\*, toista \*\_\* 4 (5) 5 (6) 6 (7) 8 kertaa.

Takaosa \*\*neulo 8 kerrosta, 1 kav\*\* toista \*\*\_\*\* 5 (6) 6 (7) 7 (8) 9 kertaa.

160 (172) 188 (200) 212 (222) 234 silmukkaa.

Kun työ on 16½ (17½) 18½ (18½) 19½ (19½) 20½ cm haarasta laskettuna, neulotaan lyhennetyt kerrokset seuraavasti: Aloita takaosan silmukkamerkistä. Katso lyhennettyjen kerrosten ohje yläpuolelta.

Neulo 30 (33) 36 (38) 40 (43) 45 silmukkaa,

Käännä (NP), neulo 60 (66) 72 (76) 80 (87) 91 silmukkaa. Käännä työ.

Neulo lisäksi 4 (4) 4 (4) 6 (6) lyhennettyä kerrosta ja vähennä silmukkamäärää 10 (11) 12 (13) 13 (14) 14 silmukalla joka kerta.

Neulo takaosan silmukkamerkkiin asti.

Vaihda 3 mm, 60 cm pyöröpuikkoihin. Neulo joustinneuletta ympyrässä (1 o, 1 n).

**HUOM!** Ensimmäisellä kerroksella kavennetaan 0 (12) 8 (0) 12 (2) 14 silmukkaa = 160 (160) 180 (200) 200 (220) 220 silmukkaa.

**HUOM!** 7. kerros: Aloita takaosan silmukkamerkistä. Neulo 3 (3) 3 (4) 4 (4) 4 silmukkaa, \*2 oikein yhteen, tee langankierto, neulo 6 (6) 7 (8) 8 (9) 9 silmukkaa\*, toista \*\_\* yhteensä 19 kertaa. 2 oikein yhteen, tee langankierto, neulo 3 (3) 4 (4) 4 (5) 5 silmukkaa.

Jatka neulomalla joustinneuletta (1 oikein, 1 nurin) kuten ennenkin, kunnes olet neulonut 15 kerrosta. Päättele.

### **Kokoaminen**

Pingota osat oikean kokoisiksi.

Ompele osat saumoista yhteen.

Tee naru ja aseta ne reikiin, jotka luotiin 7. kerroksella.

### **VAIHTOEHTO B**

Yksivärinen #14.

Toimi Vaihtoehto A-ohjeen mukaan, mutta jätä punttien resorit tekemättä.

Käytä 3,5 mm, 60 cm pyöröpuikkoja ja neulo ensimmäinen kerros oikein = NP.

Vaihda 4 mm, 60 cm pyöröpuikkoihin ja seuraa tämän jälkeen vaihtoehto A-ohjetta.

### **Virkattu reunus:**

3 mm virkkuukoukku

Kerros 1: \* 1 ks seuraavaan 5 silmukkaan, jätä 1 silmukka väliin \*, toista \*\_\* koko lahkeen ympäri. Silmukat eivät välttämättä täsmää, joten niiden määrää tulee säästää.

Kerros 2: \* 1 ks edellisen kerroksen 2. ks, 1 picot (=virkkaa 3 kjs, jätä 2 kjs väliin, 1 ks ensimmäiseen kjs), jätä 1 ks väliin \* toista \*\_\*.

### **VAIHTOEHTO C**

Raidallinen väreissä #01, #15 ja #16

Seuraa vaihtoehto A-ohjetta mutta luo raitoja.

Jokainen raita on 10 kerrosta korkea.

Neulo \*10 kerrosta värillä #15, 10 kerrosta värillä #16, 10 kerrosta värillä #01\*, toista \*\_\*.

Ensimmäinen raita luo resorin (7 kerrosta) ja sileä neule (4 kerrosta) = 11 kerrosta.

### **Nauti!**

Sanna Mård Castman - Soolorado Stickdesign