



NEULEOHJE

# Elvina

Lasten pusero


Design: Irene Rasch | Hobbii Design

## TARVIKKEET

5 (6, 6,7 8) kerää Tweed Delight -lankaa sävyssä 06

Sukkapuikot, 4.0 mm  
Pyöröpuikot, 60 ja 80 cm / 4.0 mm  
Silmukkamerkkejä

## LANKA

 **Tweed Delight**, Hobbii  
85% villa, 10% akryyli, 5% viskoosi/  
50 g = 100 m

## TIHEYS

20 silmukkaa ja 26 kerrosta = 10 x 10 cm  
sileää neuletta 4,0 mm puikoilla

## LYHENTEET

**Lisää 1 silmukka:** Poimi silmukka silmukoiden välisestä lenkistä ja neulo se kiertäen oikein.

## KOOT

2 (4, 6, 8, 10) vuotta

## MITAT

Leveys: 31 (33, 35, 37, 39) cm  
Pituus: 42 (44, 46, 48, 50) cm

## TIETOA MALLISTA

Hihat neulotaan ensin, jotta kaarrokkeen ja vartalo-osan raidat tulevat samaan järjestykseen.

Puseron neulominen aloitetaan helmasta/hihansuusta.

## SOSIAALISEN MEDIAN HASHTAGIT

#hobbiidesign #hobbielvina

## OSTA LANKA TÄÄLTÄ

<http://shop.hobbii.fi/elvina-lasten-pusero>

## KYSYMYKSIÄ

Jos sinulla herää kysyttävää ohjeesta, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen [info@hobbii.fi](mailto:info@hobbii.fi)

Sisällytä viestiisi ohjeen nimi ja numero.

Nauti!

# Ohje



## HIHA

### Resorireuna

Luo 36 (38, 40, 42, 44) silmukkaa 4,0 mm sukkapuikoilla. Yhdistä silmukat ja neulo suljettua neuletta.

**Neulo 4 cm joustinneuletta:** 1 oikein, 1 nurin.

Aseta kerroksen alkuun silmukkamerkki.

### Ensimmäinen hiha

Jatka neulomista sileänä neuleena. Neulo 2 kerrosta.

**Aloita lisäykset:** Neulo, kunnes olet 1 silmukan päässä merkistä, lisää 1 silmukka, 2 oikein, lisää 1 silmukka =

2 silmukkaa lisätty.

Tee lisäykset joka 10. (10., 10., 12., 12.) kerroksella, kunnes työssä on 48 (50, 52, 54, 56) silmukkaa.

Jatka neulomista, kunnes työn pituus on 30 (33, 36, 38, 40) cm.

### Kädentie

#### Päätä viimeisellä kerroksella 6 silmukkaa seuraavasti:

Päätä ensin kerroksen viimeiset 3 silmukkaa ja lopuksi kerroksen ensimmäiset 3 silmukkaa = 6 päätettyä silmukkaa = 42 (44, 46, 48, 50) silmukkaa.

Katkaise lanka. Aseta silmukat sivuun.

### Toinen hiha

Neulo toinen hiha samalla tavalla.

## VARTALO

### Resorireuna

Luo 124 (132, 140, 148, 156) silmukkaa 60 cm/4 mm pyöröpuikoille. Yhdistä silmukat ja neulo suljettua neuletta.

Neulo 4 cm joustinneuletta: 1 oikein, 1 nurin.

Aseta kerroksen alkuun ja keskikohtaan silmukkamerkit = sivusauman kohta = molemmissa kappaleissa on 62 (66, 70, 74, 78) silmukkaa.

Jatka sileän neuleen neulomista, kunnes työn pituus on 25 (27, 28, 30, 31) cm.

### Kädentie

#### Päätä viimeisellä kerroksella 6 silmukkaa seuraavasti:

Neulo, kunnes olet 3 silmukan päässä sivusaumasta, päätä 6 silmukkaa, neulo, kunnes olet 3 silmukan päässä toisesta sivusaumasta, päätä 6 silmukkaa= 56 (60, 64, 68, 72) silmukkaa.

Älä katkaise lankaa.

Seuraavaksi hihat neulotaan kiinni vartalo-osaan ja työhön tehdään raglankavennukset.

Vaihda tarvittaessa 80 cm / 4.0 mm pyöröpuikkoihin. Neulo Magic loop -tekniikalla.

Neulo takakappaleen, hihan, etukappaleen ja toisen hihan silmukat = 196 (208, 220, 232, 244) silmukkaa.

**HUOM** Aseta silmukkamerkki jokaiseen liitoskohtaan. Raglankavennukset tehdään näiden merkkien molemmin puolin,

**1. kerros:** 1 oikein, 2 kiertäen oikein yhteen, \*neulo, kunnes olet 3 silmukan päässä merkistä, 2 oikein yhteen, 2 oikein, 2 kiertäen oikein yhteen\*, toista \*-\* vielä 2 kertaa, neulo, kunnes olet 3 silmukan päässä merkistä, 2 oikein yhteen, 1 oikein = 8 kavennettua silmukkaa.

**2. kerros:** Neulo oikeaa.

Toista näitä kahta kerrosta, kunnes työssä on 84 (80, 84, 88, 84) silmukkaa.

Kavenna seuraavalla kerroksella tasavälein 4 (0, 0, 4, 0) silmukkaa = 80 (80, 84, 84, 84) silmukkaa.

### Kaulus

**Neulo 2 cm joustinneuletta:** 1 oikein, 1 nurin.

Päättele joustavalla päättelyllä.

## KOKOAMINEN

Ompele kainaloiden aukot umpeen.

### Mukavia neulontahetkiä!

Irene Rasch