



VIRKKAUSMALLI

Fisherman's Hammock

Säilytysverkko

Design: OneStopWonders | Hobbii Design

TARVIKKEET

Rainbow Cotton 8/8 lankaa

Väri 1: 3 kerää väriä Beige (04)

Väri 2: 1 kerä väriä Light Brown (06)

Virkkuukoukku 3.5 mm

Kanavaneula

Sakset

Silmukkamerkkejä

LANKA

 **Rainbow Cotton 8/8**, Hobbii

100 % puuvillaa

50 g = 75 m

VIRKKAUSTIHEYS

Mallikerrassa = 5 cm x 5 cm = 2 kaarta x 2 krs

Tämä työ joustaa paljon. Virkkaustiheys on mitattu kaaria avaamatta ja kaarien jousto korkeussuunnassa työn ollessa tasaisena.

LYHENTEET

kjs-# = virkkaa numeronmukainen määrä ketjusilmukoita

ps = piilosilmukka

ks = kiinteä silmukka

p = pylväs

2 ½-p yht = virkkaa kaksi puolipylvästä yhteen

3 ½-p yht = virkkaa kolme puolipylvästä yhteen

kjs-kaari = ketjusilmukkakaari

kjs-# kaari = #:n ketjusilmukan kaari

s(s:t) silmukka(silmukat)

kaari = viittaa ketjusilmukoiden muodostamaan kaarialueeseen.

OP = oikea puoli

NP = nurja puoli

hyppää yli-# = hyppää #:n silmukan yli

KYSYMYKSIÄ

Jos sinulla herää kysyttävää ohjeesta, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen

info@hobbii.fi

Sisällyttä viestiäsi ohjeen nimi ja numero.

Nauti!

KOKO

Yhdenkoon

MITAT

Valmiina:

Leveys x pituus (28 cm x 56 cm)

Tämä säilytysverkko venyy käytössä.

TIETOA MALLISTA

Tämä hauska ja helppotekoinen malli voidaan muuntaa isommaksi tai pienemmäksi säilytysverkoksi. Se on virkattu verkkovirkkausta käyttäen ja se muodostaa kauniin, ilmavan pitsiverkon. Jos haluat virkata isomman verkon, tarvitset enemmän lankaa!

SOSIAALISEN MEDIAN HASTAGIT

#hobbyifishermanshammock

#hobbyidesign

LANKA SAATAVILLA TÄÄLTÄ

<https://shop.hobbii.fi/fisherman-s-hammock-sailytysverkko>



Ohje



TIETOA JA VINKKEJÄ

Perusmalli: 80 + 6 s kääntämistä varten. Kääntöketju lasketaan ensimmäiseksi kaareksi.

Muokkaa kokoa: Silmukoiden määrän tulee olla jaollinen 4:llä + 6 s kääntämistä varten.

Esimerkiksi $20 + 6 = 26$ ketjusilmukan peruskoko.

- 6 kjs alussa lasketaan ensimmäiseksi kaareksi.

SÄILYTYSVERKKO

Virkkaa 86 kjs.

1. krs: ks 10. s:aan virkkuukoukusta laskien. *(5 kjs:n kaari, hyppää yli 3 kjs, ks seur. kjs:aan). Toista *():stä krs:n loppuun. KÄÄNNÄ. (20 kaarta)

2. krs: 6 kjs:n kaari. Ks ensimmäisen kaaren ympäri. *(5 kjs:n kaari seur. kaareen, ks). Toista *() kaikkiin kaariin. 2 kjs:n kaari, p 5. kjs:aan edellisen krs:n 9 kjs:n kaaressa. KÄÄNNÄ. (21 kaarta)



Kuvassa näkyy 2. krs:n loppu. Työ on käännetty.

3. krs: 6 kjs:n kaari. Hyppää 2 kjs:n kaaren yli, ks 5 kjs:n kaareen. *(5 kjs:n kaari seur. kaareen, ks). Toista *():stä lopettaen viimeinen kaari 3. kjs:aan 6 kjs:n kaaressa edell. krs:lla. KÄÄNNÄ. (20 kaarta)



Kuvassa näkyy 3. krs:n loppu.

Jatka työn alapuolelta

4. krs: 6 kjs:n kaari, ks ensimmäiseen kaareen. *(5 kjs:n kaari, ks seuraavaan kaareen). Toista *() :stä kaikkiin kaariin. 2 kjs:n kaari, p edellisen krs:n 6 kjs:n kaaren 2. kjs:aan. (21 kaarta)



Kuvassa näkyy 4. krs:n loppu

Toista 3. & 4. krs kunnes kerroksia on yhteensä 27. Voit muuttaa säilytysverkon kokoa toistamalla tai vähentämällä kerroksien määrää päättäen työn 3. krs:een. Helpottaaksesi kerrosten lukumäärän laskua, jokainen pariton krs on 3. krs ja jokainen parillinen on 4. krs.

Älä katkaise lankaa.

Siirry ensimmäiseen sivuluuppiin alla.

Ensimmäinen sivuluuppi

Vinkkejä:

- Jokaisen krs:n ensimmäistä kjs:aa tai yhtäkään ps:aa ei lasketa silmukaksi.
- Aloittaaksesi ensimmäisen 3 ½-p yht kaventamisen, muista ottaa mukaan ensimmäinen 5 kjs:n kaari, johon virkkasit ks:n. Katso mallia alla olevasta 1. krs:n kuvasta alla.

- Viimeinen 3. krs:n ks lasketaan silmukaksi luuppia varten. Tällä on merkitystä vain 2. krs:n luuppiin.
- Mikäli muutat verkkosi kokoa, kaaria voi tulla pariton määrä. 2.-3. krs:lla, virkkaa ½-p viimeiseen s:aan(silmukoihin) viimeisen 2/3 ½-p yht sijaan, mikäli kaari puuttuu.

1. krs (OP): Virkkaa alas työn sivureunoja pitkin. Käännä työtä 90 astetta. Virkkaa jokaisen kaaren ympäri. 1 kjs:n kaari, ks ensimmäiseen 5 kjs:n kaareen *(3 ½-p yht, 1 kjs:n kaari). Toista *()stä krs:n loppuun. KÄÄNNÄ. (20 s)



Kuvassa näkyy 1. krs:n alku.

2. krs (NP): 1 kjs:n kaari. 2 ½-p yht krs:n loppuun. KÄÄNNÄ. (10 s)

3. krs (OP): 1 kjs:n kaari. 2 ½-p yht krs:n loppuun. KÄÄNNÄ. (5 s)

Jatka alta.

4. krs (NP): 8 kjs:n kaari, ps kaikkiin viimeisiin 5 s:aan. KÄÄNNÄ. (8 s)



Kuvassa näkyy 4. & 5. krs:n loppu

5. krs (OP): 12 ks 8 kjs:n kaaren ympäri. Tämä estää renkaan venymisen. Ps edellisen krs:n 2 ½-p yht silmukkaan. (12 s)

Päättele ja katkaise lanka. Siirry virkkaamaan toinen sivuluuppi.

Toinen sivuluuppi

Vinkkejä:

- Jokaisen krs:n ensimmäistä kjs:aa tai yhtäkään ps:aa ei lasketa silmukaksi.
- Aloittaaksesi ensimmäisen 3 ½-p yht kaventamisen, muista ottaa mukaan ensimmäinen 5 kjs:n kaari, johon virkkasit ks:n.
- Viimeinen 3. krs:n ks lasketaan silmukaksi luuppia varten. Tällä on merkitystä vain 2. krs:n luuppeihin.
- Verkon 3.krs:n viimeinen ks lasketaan silmukaksi. Tämä vaikuttaa 2. krs:n luuppeihin alapuolella.
- Varmista, että sinulla on oikea puoli päälläpäin. Ensimmäisessä luupissa on ks:n oikea puoli näkyvissä. Virkkaat oikealta vasemmalle kuten ensimmäisessäkin luupissa.

1. krs (OP): Vetosilmukka koukulla, ps ensimmäisen kaaren kjs-kaareen. 1 kjs:n kaari. Virkkaa taas alas sivureunoilta. Ks ensimmäiseen 5 kjs:n kaareen. *(3 ½-p yht, 1 kjs:n kaari). Toista *()stä koko krs. Ks viimeiseen 5 kjs:n kaareen. KÄÄNNÄ. (20 s)

2. krs (NP): 1 kjs:n kaari. 2 ½-p yht koko krs. KÄÄNNÄ. (10 s)

3. krs (OP): 1 kjs:n kaari. 2 ½-p yht koko krs. KÄÄNNÄ. (5 s)

4. krs (NP): 8 kjs:n kaari, ps kaikkiin viimeisiin 5 s:aan. KÄÄNNÄ. (8 s)

5. krs (OP): 12 ks 8 kjs:n renkaan ympäri. Tämä estää renkaan venymisen. Ps alla olevaan 2 ½-p yht kavennus s:aan. (12 s)

Katkaise ja päätä langanpäät.

Siirry valmistamaan tupsut.

Tupsut

Vinkki: Mikäli haluat pienemmät tupsut, kierrä vähemmän kerroksia lankaa. Mitä isompi tupsu on, sitä enemmän se painaa. Jos teit pienemmän verkon, niin pienennä tupsujen kokoa.

Aloita värillä 1 tai 2. Tupsuja on yhteensä kuusi kappaletta. Kolme tupsua kumpaakin väriä 1 & 2.

1. vaihe: Kätesi tai litteän kappaleen avulla aseta langanpää levyn alareunaan. Pidä lanka paikallaan ja kierrä litteän levyn ympäri noin 50 kertaa. Katkaise lanka takana, varmista että se on yhtä pitkä kuin levyn ympäri kierretyt langat.

2. vaihe: Leikkaa n. 20 cm pitkä langanpätkä. *Tämä tulee olemaan tupsun pää, jota käytät tupsun kiinnittämiseen verkkoosi.* Pujota lanka kanavaneulaan ja pujota se kaikkien 50 kerroksen ali. Jätä häntä vastakkaiselle reunalle. Vedä tämä lanka ylös tupsun taitekohtaan, kiristä lanka ja solmi se kaksinkertaisella solmulla.



3. vaihe: Vedä kierretyt langat pois levyltä. Leikkaa vielä toinen 20 cm langanpätkä. *Varmista, ettei ensimmäinen 20 cm langanpätkä putoa alas ja leikkaat sen vahingossa poikki seuraavia vaiheita tehdessäsi.*

4. vaihe: Kierrä toinen 20 cm pitkä langanpätkä 2.5 cm päähän tupsun yläosasta sen ympäri. Kiristä ja tee kaksinkertainen solmu, niin että muodostuu pallomainen yläosa.



5. vaihe: Vedä lankakerrokset niin suoriksi kuin mahdollista. Leikkaa kerrokset alareunastaan katki.

6. vaihe: Siisti tupsu tarvittaessa.

7. vaihe: Kiinnitä tupsut kaksinkertaisella solmulla joka 4. kaareen, kuten kuvassa näkyy. Mikäli olet muuttanut silmukoiden kokonaismäärää, niin kiinnitä tupsut niin kuin haluat. Toista eri vaiheet tehdäksesi lisää tupsuja.

**Nauti!**

Sydney OneStopWonders'ilta

ONE STOP
WONDERS