



NEULEMALLI

Sherwood

Unisex pusero

Design: Sarah März - Glücksliesel | Hobbii Design

TARVIKKEET

PV: 5 (6) 7 (8) 9 kerää Woolpower lankaa, väri Light grey (02)

KV1: 1 kerä Woolpower lankaa, väri Slate (26)

KV2: 1 kerä Woolpower Print lankaa, väri Yellow / Olive / Petrol / Emerald Green (116)

Pyöröpuikot 4.0 mm

Pyöröpuikot 4.5 mm

Vaihtoehtoisesti: 4.0 + 4.5 mm sukka puikot

Silmukkamerkkejä

Ompeluneula

LANKA

 **Woolpower**, Happy Sheep

100 % villaa

100 g = 160 m

 **Woolpower print**, Happy Sheep

100 % villaa

100 g = 160 m

NEULETIHEYS

10 cm x 10 cm = 16 s x 23 krs

KOOT

XS (S) M (L) XL

MITAT

Rinnanympärys: 79 (90) 101 (112) 124 cm

Antaa väljyyttä 0-10 cm

TIETOA MALLISTA

Sherwood villapusero on valmis seikkailuun – oletthan sinäkin? Tämä poolokaulus pusero on kevyt ja ilmava ja silti lämmin. Täydellinen patikointiin tai muihin seikkailunnälkäisiin aktiviteetteihin. Puhumattakaan kaikista mukavista hetkistä nuotion äärellä tai vain yksinkertaisesti omalla sohvalla.

SOSIAALISEN MEDIAN HASHTAGIT

#hobbiisherwood

#hobbiidesign

LANKA ON SAATAVILLA TÄÄLTÄ

<https://shop.hobbii.fi/sherwood-unisex-pusero>

KYSYMYKSIÄ

Jos sinulla herää kysyttävää ohjeesta, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen

info@hobbii.fi

Sisällytä viestiisi ohjeen nimi ja numero.



Nauti!

Ohje



LYHENTEET

PV = pääväri

KV = kontrastiväri

o = neulo silmukka oikein

n = neulo silmukka nurin

s(s:t) = silmukka(silmukat)

SM = silmukkamerkki

m = merkki

Onl = oikealle kallistuva nostettu lisäys

Vnl = vasemmalle kallistuva nostettu lisäys

nOnl = oikealle kallistuva nostettu lisäys (neulotaan nurjana)

nVnl = vasemmalle kallistuva nostettu lisäys (neulotaan nurjana)

DS = tuplasilmukka (käytetään nk saksalaisissa lyhennetyissä kerroksissa)

KA = kerroksen alku

ssk = siirrä, siirrä, kavenna: Nosta 2 silmukkaa yksitellen oikealle puikolle, kuin neuloisit ne oikein, siirrä silmukat takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne takareunoista oikein yhteen. (1 silmukka kavennettu)

2 o yht = neulo 2 silmukkaa oikein yhteen

LK = lyhennetty kerros

TIETOA JA VINKKEJÄ

Lisätietoa raita-alueesta:

Neulot vain aina oikein -neuletta. Katkoviivat ovat valinnaisia ja ne kirjaillaan jälkikäteen jälkipistoin. Aseta irrotettavat silmukkamerkit tai pienet langanpätkät osoittamaan katkoviivojen kirjontakohtaa.

Näin teen lisäykset nurjalla kerroksella:

nOnl = poimi vasemmalla puikolla seuraavana olevan silmukan oikea reuna ja neulo se nurin

nVnl = poimi äsken neulomaasi s:aa kaksi kerrosta alempana olevan silmukan vasen reuna puikolle ja neulo se nurin

NISKA

Luo 74 (74) 76 (76) 80 s käyttäen 4 mm puikkoja ja itse valitsemaasi JOUSTOA ANTAVAA neulontatekniikkaa. Yhdistä silmukat pyöröneuleeksi ja aseta silmukkamerkki kerroksen alkuun.

Neulo 1x1 joustinneuletta (1o, 1 n) joko 10 tai 20 cm (taittamaton/taitettu poolokaulus)

RAGLAN

Vaihda käyttöön 4.5 mm neulepuikot.

Neulo yksi kerros samanaikaisesti asettaen silmukkamerkit raglania varten seuraavasti:

Koot XS + S: 10 o, aseta SM, **27 o**, aseta SM, **10 o**, aseta SM, **27 o**

Koot M + L: 8 o, aseta SM, **30 o**, aseta SM, **8 o**, aseta SM, **30 o**

Koko XL: 8 o, aseta SM, **32 o**, aseta SM, **8 o**, aseta SM, **32 o**

(= KA (kerroksen alku) on asetettu oikean hihan ja selkäkappaleen väliin.)

Neulo vielä yksi kerros. Ohita silmukkamerkit neuloessasi.

Näin lisäät silmukoita ja lyhennetyillä kerroksilla muotoilu alkaa.

Siksi neulo seuraavasti (kaikki koot samoin):

1. Aloita oikean puolen kerros seuraavasti, neulo **Onl**, sitten **neulo o** hihan silmukat seuraavaan SM:iin asti ja neulo **Vnl** ENNEN SM:iä. SM, **Onl**, **2 o**. Käännä työ ja tee DS tuplasilmukka.
2. **Neulo n** kerroksen alkuun asti **ILMAN** lisäyksiä.
3. Nyt olet valmis neulomaan nurjaa seuraavaan lyhennetyn kerroksen merkkiin asti, samalla kun neulot lisäykset seuraavasti:
Ohita KA SM, **nOnl**, **n** seuraavaan SM:iin asti, neulo **nVnl** ENNEN kuin ohitat SM:in. SM, **nOnl**, **neulo n** hihan silmukat seuraavaan SM:iin asti, **nVnl** ENNEN kuin ohitat SM:in SM, **nOnl**, **2 n**. Käännä työ ja neulo DS tuplasilmukka.
4. **Neulo o** takaisin alkuun **ILMAN** lisäyksiä.
5. Ohita KA, **Onl**, **neulo o** hihan silmukat, **Vnl**, SM, **Onl**, **neulo o** DS tuplasilmukkaan asti (muista, että sinun täytyy neuloa DS tuplasilmukka oikein YHTENÄ silmukkana!). Jatka neuloen **3 o**. Käännä työ ja neulo DS tuplasilmukka.
6. **Neulo n** KA SM:iin asti **ilman** lisäyksiä.
7. Ohita KA SM, **nOnl**, **neulo n** seuraavaan SM:iin asti, **nVnl**, SM, **nOnl**, **neulo n** hihan silmukat, **nVnl**, SM, **nOnl**, **neulo n** DS tuplasilmukkaan asti (muista, että sinun täytyy

neuloa DS tuplasilmukka oikein YHTENÄ silmukkana!). Jatka neuloen **3 n.** Käänä työ ja neulo DS tuplasilmukka.

8. **Neulo o** KA SM:iin asti **ilman** lisäyksiä.

9. Toista vaiheet 5 - 8 vielä kerran.

Lyhennetyt kerrokset ovat nyt valmiit! :)

Aloita nyt PYÖRÖNEULE. Neulo seuraavasti:

1. krs: Ohita KA SM, **Onl**, hiha, **Vnl**, SM, **Onl**, etukappale, **Vnl**, SM, **Onl**, hiha, **Vnl**, SM, **Onl**, selkäkappale, **Vnl**.

(= KA SM on selkäkappaleen Vnl:n ja hihan Onl:n välissä.)

2. krs: **neulo o** kaikki s:t. Ohita SM:t neuloessasi.

Toista 1 + 2. kerrosta, kunnes silmukoita on seuraava määrä:

Koko XS: 42 / 59

Koko S: 48 / 65

Koko M: 54 / 76

Koko L: 58 / 80

Koko XL: 64 / 88

(Hihaa kohti, etukappaletta/takakappaletta kohti)

Lopeta neuloen 2. krs

Vain koko XS: Jatka neuloen kerroksia 1 + 2, MUTTA tee lisäykset vain hihoihin!

Koko XS: 44 / 59

Vain koot S + L + XL: Jatka neuloen kerroksia 1 + 2, MUTTA tee lisäykset vain vartaloon!

Size S: 48 / 67

Size L: 58 / 84

Size XL: 64 / 92

Koko M: Raglan on valmis!

VARTALON JA HIHOJEN EROTTAMINEN

TÄRKEÄÄ: Sovita villapuseroasi ennen kuin jatkat hihojen ja vartalon erottamiseen. Onko raglan sopivankokoinen? Juuri sopiva raglan on hieman liian pieni? Ei huolta! Neulo muutama kerros lisää ILMAN lisäyksiä!

Olet nyt valmis erottamaan vartalon ja hihat toisistaan. Tee näin:

Neulo o ensimmäiseen SM:iin asti, poista se, jätä hihasilmukat odottamaan langalle tai ylimääräiselle puikolle, poista SM. Luo 4 (5) 5 (6) 7 s, neulo o seuraavaan SM:iin asti, poista SM, jätä hihasilmukat odottamaan, poista SM, luo 4 (5) 5 (6) 7 s, neulo oikein KA SM:iin asti.


VARTALO

Sinulla pitäisi nyt olla seuraava määrä silmukoita vartaloa varten: 126 (144) 162 (180) 198 s

Neulo 2 krs o ja neulo sitten ruutumallin ja oman kokosi mukaan.

Toista ruutumallia, kunnes vartalo-osuus on haluamasi pituinen.

Vaihda työhön sitten 4 mm puikot ja neuloa 1x1 joustinneuletta (1 o, 1 n) noin 7 cm.



HIHAT

Poimi ylös 4 (5) 5 (6) 7 s uutta silmukkaa kädentien aukon pohjalta, käyttäen 4.5 mm puikkoja. Puikoilla on nyt 48 (53) 59 (64) 71 s.

Vain koot L + XL: Neulo oikein yksi kavennuskerros (katso alla). (= L 62 + XL 69 s puikoilla)

Kaikki koot: Neulo sileää neuletta neuloen alla oleva kavennuskerros kaventaen joka 22, (17.) 12. (11.) 8. kerros yhteensä 4 (5) 7 (8) 10 kertaa.
Lopuksi sinulla tulee olla jäljellä 40 (43) 45 (46) 49 s.

Kavennuskerros: 1 o, 2 o yht, neulo o 3 viimeiseen s:aan asti, ssk, 1 o (= 2 s kavennettu)

Jatka neuloen pyöröneuleena, kunnes hihasi on 7 cm lyhyempi, kuin haluamasi lopullinen mitta.

Viimeisellä kerroksella: Kavenna tasaisin välein 4 (5) 5 (4) 5 s neuloen 2 o yht.
Sinulla tulisi nyt olla puikoilla 36 (38) 40 (42) 44 s.

Vaihda pienempiin puikkoihin ja neulos 1x1 joustinneuletta (1 o, 1 n) noin 7 cm.
Päätä kaikki s:t.

VIIMEISTELY

Pese ja kuivaa neuleesi tasona.

Valinnaista: Kirjaile katkoviivat jälkipistoin kanavaneulalla.
VINKKI: Kirjailu on koko ajan samaa - 3 s jälkipistoin ja 3 s väliin.

Päättele kaikki langat ja neuleesi on valmis! :)

Nauti!

Sarah März - Glücksliesel