



VIRKKAUSOHJE

Ordesa

Lapaset

Design: Miss Beetle | Hobbii Design

TARVIKKEET

1 kerä Kind Feather-lankaa värissä Dusty Green (19)

1 kerä Peacock-lankaa värissä Chocolate Brown (11)

4 mm virkkuukoukku

Ompeluneula
Silmukkamerkkejä
Sakset

LANGAN TIEDOT

 **Kind Feather**, Hobbii

100% Akryylia
100 g = 235 m

 **Peacock**, Hobbii

100% Polyesteria
50 g = 27 m

TIHEYS

10 cm x 10 cm = 18 silmukkaa x 17 kerrosta

LYHENTEET

Kjs = Ketjusilmukka
Ks = Kiinteä silmukka
Ps = Piilosilmukka
Ps tr = Piilosilmukka silmukan takareunaan
Tr = Silmukan takareuna
½ p ps = Puolipylväs piilosilmukka
½ p = Puolipylväs
Ms = Marjasilmukka
P = Pylväs
Kav = Kavenna

KOOT

XS (S) M (L)

MITAT

Leveys: 8.8 (8.8) 9.4 (9.4) cm

Pituus: 21.1 (23.3) 25.5 (27.7) cm

OHJEEN TIEDOT

Ordesa - Lapaset pitävät kätesi lämpiminä kylmässä säässä. Joka lapanen luodaan virkkaamalla käden muoto ja lisäämällä joustinneulesilmukat. Lapaset ovat saaneet inspiraationsa eri väreistä ja rakenteista jotka ovat havaittavissa Pyreneiden Ordesa National Parkissa.

HASHTAGIT SOSIAALISEEN MEDIAAN

#hobbiordesa
#hobbiidesign

OSTA LANKA TÄÄLTÄ

<https://shop.hobbii.fi/ordesa-lapaset>

KYSYMYKSIÄ

Jos sinulla herää kysyttävää ohjeesta, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen

info@hobbii.fi

Sisällytä viestiisi ohjeen nimi ja numero.

Nauti!



Ohje



INFOA JA VINKKEJÄ

Jokainen Ordesa-lapanen koostuu yhdestä osiosta joka on virkattu kahdessa osassa. Osion reuna saumataan yhdeltä puolelta, peukalosta ja yläosasta (sormenpäiden kohdalta) lapanen muodon aikaansaamiseksi. Lopuksi ranteen resori luodaan Peacock-langalla.

Jokaisen lapanen pääosa on pääosin virkattu puolipylväillä vain silmukan takareunaan (tr).

Silmukkarakenne lapanen takapuolella koostuu viidestä kerroksesta:

- Kerrokset 1, 2, 4 ja 5 ovat yhdistelmä puolipylväitä ja pylväitä.
- Kerros 3 on marjasilmukoiden ja kiinteiden silmukoiden yhdistelmä.

Puolipylväs piilosilmukka vain silmukan takareunaan ($\frac{1}{2}$ p ps tr)

$\frac{1}{2}$ p ps tr = Tee langankierto, vie koukku seuraavan silmukan takareunan läpi, tee langankierto ja koukkaa lanka silmukan läpi, tuo lanka kahden viimeisen koukulla olevan silmukan läpi (ilman langankiertoa). Youtube: <https://youtu.be/bnpqgmTed7hs>

Marjasilmukka

Tee langankierto, vie koukku silmukkaan, tee langankierto ja koukkaa lanka koukulle, tee langankierto ja tuo lanka koukulla olevan silmukan läpi. Tee langankierto, vie koukku samaan silmukkaan, tee langankierto, koukkaa silmukka, tee langankierto ja tuo lanka koukulla olevan viiden silmukan läpi..

Resorin joustinsilmukat virkataan pylväillä.

Tiheys

Tiheys on 10 cm x 10 cm = 18 silmukkaa x 17 kerrosta

Testataksesi tiheyden, virkkaa koetilkku joka koostuu 20 silmukasta x 20 kerroksesta.

Luo 21 kjs


Kerros 1: Luo 1 $\frac{1}{2}$ p ps toiseen ketjusilmukkaan, 19 $\frac{1}{2}$ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 2: 19 $\frac{1}{2}$ p ps tr, 1 $\frac{1}{2}$ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Toista kerros 2 kunnes olet luonut 20 kerrosta. Päättele.

Mittaa 10 cm neliön muotoinen alue koetilkun keskeltä. Sinulla tulisi olla siinä 18 silmukkaa x 17 kerrosta.

Mitat



		XS	S	M	L
A	Leveys	8.8 cm	8.8 cm	9.4 cm	9.4 cm
B	Pituus*	16.1 cm	18.3 cm	20.5 cm	22.7 cm
C	Peukalon leveys	2.9 cm	2.9 cm	3.5 cm	3.5 cm
D	Peukalon pituus	12.2 cm	12.2 cm	15.5 cm	16.6 cm
E	Rannejoustin	5 cm			

*Ilman rannejoustinta

VASEN LAPANEN KOOT XS (S)

Virkkaa edestakaisin. Tämä osa sisältää kaksi osiota: Takaosa, peukalo ja kämmen. Peukalo saumataan ensimmäisen osion virkkaamisen jälkeen. Yksi puoli ja lapasen yläosa saumataan toisen osion luomisen lopussa. Käytä silmukkamerkkejä ohjeen mukaan.

Takaosa ja peukalo



Kind Feather-langalla, luo 30 (34) kjs.

Kerros 1: 1 ½ p ps toiseen ketjusilmukkaan, 28 (32) ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 2: 29 (33) ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta kaksi silmukkamerkkiä kerroksen ensimmäiseen ja toiseen silmukkaan. Näitä silmukoita ei virkata ennen kerroksia 5 ja 7.

Kerros 3: 27 (31) ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 4: 26 (30) ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 5: 27 (31) ½ p ps tr. Poista kerroksen toiseen silmukkaan asetettu silmukkamerkki kerrokselta 2 ja luo 1 ½ p ps siihen silmukkaan. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 6: 3 ½ p ps tr, [1 ks, 1 ½ p] 12 (14) kertaa, 1 ks. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 7: [1 ks, 1 ½ p] 12 (14) kertaa, 1 ks, 3 ½ p ps tr. Poista kerroksen ensimmäiseen silmukkaan asetettu silmukkamerkki kerrokselta 2 ja luo 1 ½ p ps siihen silmukkaan. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 8: 4 ½ p ps tr, 1 ks, [1 marjasilmukka, 1 ks] 12 (14) kertaa. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta silmukkamerkki kerroksen ensimmäiseen silmukkaan. Tätä silmukkaa ei virkata ennen kerrosta 13.

Kerros 9: [1 ks, 1 ½ p] 12 (14) kertaa, 1 ks, 3 ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 10: 3 ½ p ps tr, [1 ks, 1 ½ p] 12 (14) kertaa, 1 ks. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta silmukkamerkki kerroksen ensimmäiseen silmukkaan. Tätä silmukkaa ei virkata ennen kerrosta 13.

Kerros 11: 25 (29) ½ p ps, 2 ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 12: 26 (30) ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 13: 27 (31) ½ p ps tr. Poista silmukkamerkki joka asetettiin kerrosten 10 ja 8 ensimmäisiin silmukoihin 8 ja luo 2 ½ p ps niihin silmukoihin. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 14: 28 (32) ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta silmukkamerkki silmukkaan nro 19 (23).

Kerros 15: 10 ½ p ps tr. Luo 13 kjs ja käänny.

Kerros 16: 1 ½ p ps toiseen ketjusilmukkaan, 11 ½ p ps, 9 ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 17: 21 $\frac{1}{2}$ p ps tr, 1 $\frac{1}{2}$ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.
Toista kerros 17 kunnes saavut kerrokselle 25.



Kerroksella 25, älä luo ketjusilmukkaa loppuun. Päättele jättäen pitkän langanpään ompelua varten.

Aseta silmukkamerkki 25. Kerroksen silmukkaan nro 10.

Taita peukalo niin että kerros 25 sopii yhteen kerroksen 16 kanssa. Yhdistä kaksitoista silmukkaa kerrokselta 25 kahteentoista silmukkaan kerrokselle 16 - Nämä silmukat luotiin ketjusilmukkaan. Käytä parsinneulaa ja luo näkymätön sauma.

Kämmen



Poista silmukkamerkki joka asetettiin silmukkaan nro 19 (23) kerroksella 14. Vie koukku siihen silmukkaan.

Kerros 1: 18 (22) $\frac{1}{2}$ p ps tr, 1 $\frac{1}{2}$ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.
Kerros 2: 19 (23) $\frac{1}{2}$ p ps tr. Poista silmukkamerkki joka asetettiin 25. kerroksen silmukkaan nro 10. Yhdistä luomalla 2 ps seuraavaan kahteen silmukkaan. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta kaksi silmukkamerkkiä kerroksen ensimmäiseen ja toiseen silmukkaan. Näitä silmukoita ei virkata ennen kerroksia 5 ja 7.

Kerros 3: 2 ½ p ps tr kahteen juuri luotuun piilosilmukkaan, 17 (21) ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 4: 19 (23) ½ p ps tr. Yhdistä kahdella piilosilmukalla seuraavaan kahteen silmukkaan kerroksella 25. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 5: 2 ½ p ps tr kahteen piilosilmukkaan, 19 (23) ½ p ps tr. Poista kerroksen toiseen silmukkaan asetettu silmukkamerkki kerrokselta 2 ja luo 1 ½ p ps siihen silmukkaan. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 6: 22 (26) ½ p ps tr. Yhdistä kahdella piilosilmukalla seuraavaan kahteen silmukkaan kerroksella 25. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 7: 2 ½ p ps tr kahteen piilosilmukkaan, 22 (26) ½ p ps tr. Poista silmukkamerkki joka asetettiin ensimmäiseen silmukkaan kerroksella 2. Ja luo 1 ½ p ps siihen silmukkaan. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 8: 25 (29) ½ p ps tr. Yhdistä kahdella piilosilmukalla seuraavaan kahteen silmukkaan kerroksella 25. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta silmukkamerkki kerroksen ensimmäiseen silmukkaan. Tätä silmukkaa ei virkata ennen kerrosta 13.

Kerros 9: 2 ½ p ps tr kahteen piilosilmukkaan, 24 (28) ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.


Kerros 10: 26 (30) ½ p ps tr. Yhdistä kahdella piilosilmukalla seuraavaan kahteen silmukkaan kerroksella 25. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta silmukkamerkki kerroksen ensimmäiseen silmukkaan. Tätä silmukkaa ei virkata ennen kerrosta 13.

Kerros 11: 2 ½ p ps tr kahteen piilosilmukkaan, 25 (29) ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 12: 26 (30) ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 13: 27 (31) ½ p ps tr. Poista silmukkamerkki joka asetettiin kerrosten 10 ja 8 ensimmäisiin silmukoihin ja luo 2 ½ p ps niihin silmukoihin. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 14: 28 (32) ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Päättele jättäen pitkä langanpätkä ompelua varten.



Käännä lapanen niin että rakenne jää ulkopuolelle. Sulje lapanen yhdistämällä viimeinen virkattu kerros ensimmäiseen (A). Käytä virkkuukoukkuja ja luo ps tr: Vie virkkuukoukku molempien kerrosten ensimmäisen silmukan takareunaan ja luo piilosilmukka, jatka luomalla ps tr sauman ympäri. Päättele.

Yhdistä lapasten yläosa sormenpäistä (B). Vihdoin, sulje peukalonpää (C). Käytä parsinneulaa ja tee näkymätön sauma kohtiin B ja C.

OIKEA LAPANEN / KOOT XS (S)

Kämmen ja peukalo



Luo 30 (34) kjs

Kerros 1: 1 ½ p ps toiseen ketjusilmukkaan, 28 (32) ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 2: 28 (32) ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta kaksi silmukkamerkkiä kerroksen ensimmäiseen ja toiseen silmukkaan. Näitä silmukoita ei virkata ennen kerroksia 5 ja 7.

Kerros 3: 27 (31) ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 4: 26 (30) ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 5: 2 kav ½ p ps, 23 (27) ½ p ps tr. Poista kerroksen toiseen silmukkaan asetettu silmukkamerkki kerrokselta 2 ja luo ½ p ps siihen silmukkaan. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 6: 25 (29) ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 7: 2 kav ½ p ps, 22 (26) ½ p ps tr. Poista silmukkamerkki joka asetettiin ensimmäiseen silmukkaan kerroksella 2 ja luo ½ p ps siihen silmukkaan. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 8: 24 (28) ½ p st sl tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta silmukkamerkki kerroksen ensimmäiseen silmukkaan. Tätä silmukkaa ei virkata ennen kerrosta 13.

Kerros 9: 2 kav ½ p ps, 20 (24) ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 10: 21 (25) ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta silmukkamerkki kerroksen ensimmäiseen silmukkaan. Tätä silmukkaa ei virkata ennen kerrosta 13.

Kerros 11: 2 kav ½ p ps, 17 (21) ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 12: 18 (22) ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 13: 2 kav ½ p ps, 15 (19) ½ p ps tr. Poista silmukkamerkit jotka asetettiin ensimmäisiin silmukoihin kerroksilla 8 ja luo 2 ½ p ps niihin silmukoihin. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 14: 18 (22) ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo piilosilmukoita kunkin kerroksen alapuolelle 4.


Kerrokselle saakka, joka on yhteensä 10 ps. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta silmukkamerkki kerroksen ensimmäiseen silmukkaan.

Kerros 15: 10 ½ p st st tr. Luo 13 kjs ja käänny.

Kerros 16: 1 ½ p ps toiseen ketjusilmukkaan, 11 ½ p ps, 9 ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 17: 21 ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Toista kerros 17 kunnes saavut kerrokselle 25.



Kerroksella 25, älä luo 1 kjs loppuun. Päättele jättäen pitkä langanpätkä ompelua varten.

Aseta silmukkamerkki 25. kerroksen silmukkaan nro 10.

Taita peukalo niin että kerros 25 sopii yhteen kerroksen 16 kanssa. Yhdistä kaksitoista silmukkaa kerrokselta 25 kahteentoista silmukkaan kerrokselle 16 - Nämä silmukat luotiin ketjusilmukoihin. Käytä parsinneulaa ja luo näkymätön sauma.

Takaosa



Poista silmukkamerkki kerroksen 14 ensimmäisestä silmukasta. Vie koukku siihen silmukkaan.

Kerros 1: (19) 23 ½ p ps tr. Poista silmukkamerkki joka asetettiin kerroksen 25 silmukkaan nro 10 ja luo 1 ½ p ps siihen silmukkaan. Jatka kerroksen 25 silmukoiden virkkaamista. Luo 8 ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta kaksi silmukkamerkkiä kerroksen ensimmäiseen ja toiseen silmukkaan. Näitä silmukoita ei virkata ennen kerroksia 4 ja 6.

Kerros 2: (27) 31 ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 3: (26) 30 ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 4: (27) 31 $\frac{1}{2}$ p ps tr. Poista silmukkamerkki joka asetettiin kerroksen 1 toiseen silmukkaan ja luo 1 $\frac{1}{2}$ p ps siihen silmukkaan. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 5: 3 $\frac{1}{2}$ p ps tr, [1 ks, 1 $\frac{1}{2}$ p] 12 (14) kertaa, 1 ks. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 6: [1 ks, 1 $\frac{1}{2}$ p] 12 (14) kertaa, 1 ks, 3 $\frac{1}{2}$ p ps tr. Poista silmukkamerkki joka asetettiin 1. Kerroksen ensimmäiseen silmukkaan ja luo 1 $\frac{1}{2}$ p ps siihen silmukkaan. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 7: 4 $\frac{1}{2}$ p ps tr, 1 ks, [1 marjasilmukka, 1 ks] 12 (14) kertaa. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta silmukkamerkki kerroksen ensimmäiseen silmukkaan. Tätä silmukkaa ei virkata ennen kerrosta 12.

Kerros 8: [1 ks, 1 $\frac{1}{2}$ p] 12 (14) kertaa, 1 ks, 3 $\frac{1}{2}$ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 9: 3 $\frac{1}{2}$ p ps tr, [1 ks, 1 $\frac{1}{2}$ p] 12 (14) kertaa, 1 ks. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta silmukkamerkki kerroksen ensimmäiseen silmukkaan. Tätä silmukkaa ei virkata ennen kerrosta 12.


Kerros 10: 25 (29) $\frac{1}{2}$ p ps, 2 $\frac{1}{2}$ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 11: 26 (30) $\frac{1}{2}$ p ps tr, 1 $\frac{1}{2}$ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 12: 27 (31) $\frac{1}{2}$ p ps tr. Poista silmukkamerkit jotka asetettiin kerrosten 7 ja 9 ensimmäisiin silmukoihin ja luo 2 $\frac{1}{2}$ p ps niihin silmukoihin. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 13: 28 (32) $\frac{1}{2}$ p ps tr, 1 $\frac{1}{2}$ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 14: 29 (33) $\frac{1}{2}$ p ps tr. Päättelä, älä katkaise lankaa.



Käännä lapanen niin että rakenne jää ulkopuolelle. Sulje lapanen yhdistämällä viimeinen virkattu kerros ensimmäiseen (A). Käytä virkkuukoukku ja luo ps tr: Vie virkkuukoukku molempien kerrosten ensimmäisen silmukan takareunaan ja luo piilosilmukka, jatka luomalla ps tr sauman ympäri. Päättelä.

Yhdistä lapasten yläosa sormenpäistä (B). Vihdoin, sulje peukalonpää (C). Käytä parsinneulaa ja tee näkymätön sauma kohtiin B ja C.

VASEN LAPANEN / KOOT M (L)

Virkkaa edestakaisin. Tämä osio sisältää 2 osaa: Takaosa ja peukalo-kämmen-osa. Peukalo saumataan ensimmäisen osion virkkauksen jälkeen. Yksi sivu ja lapasen yläosa saumataan toisen osion valmiiksi saamisen jälkeen. Käytä silmukkamerkkejä ohjeen mukaan.

Takaosa ja peukalo



Luo 38 (42) kjs

Kerros 1: 1 ½ p ps toiseen ketjusilmukkaan, 36 (40) ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 2: 37 (41) ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta kaksi silmukkamerkkiä kerroksen toiseen ja neljanteen silmukkaan. Näitä silmukoita (ensimmäisestä neljanteen) ei virkata ennen kerroksia 5 ja 7.

Kerros 3: 33 (37) ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 4: 32 (36) ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 5: 33 (37) ½ p ps tr. Poista silmukkamerkki 2. Kerroksen neljännessä silmukasta ja luo 1 ½ p ps siihen silmukkaan. 1 ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 6: 34 (38) ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 7: 35 (39) ½ p ps tr. Poista kerroksen toiseen silmukkaan asetettu silmukkamerkki kerrokselta 2 ja luo 1 ½ p ps siihen silmukkaan. 1 ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 8: 6 ½ p ps tr, [1 ks, 1 ½ p] 15 (17) kertaa, 1 ks. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 9: [1 ks, 1 ½ p] 15 (17) kertaa, 1 ks, 6 ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 10: 6 ½ p ps tr, 1 ks, [1 marjasilmukka, 1 ks] 15 (17) kertaa. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta silmukkamerkki kerroksen toiseen silmukkaan. Näitä silmukoita (ensimmäistä ja toista) ei virkata ennen kerrosta 15.

Kerros 11: [1 ks, 1 ½ p] 15 (17) kertaa, 1 ks, 4 ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 12: 4 ½ p ps tr, [1 ks, 1 ½ p] 15 (17) kertaa, 1 ks. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta silmukkamerkki kerroksen toiseen silmukkaan. Näitä silmukoita (ensimmäistä ja toista) ei virkata ennen kerrosta 15.

Kerros 13: 31 (35) ½ p ps, 2 ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 14: 32 (36) ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 15: 33 (37) ½ p ps tr. Poista kerroksen toiseen silmukkaan asetettu silmukkamerkki kerrokselta 12 ja luo 1 ½ p ps siihen silmukkaan. 1 ½ p ps tr. Poista kerroksen toiseen silmukkaan asetettu silmukkamerkki kerrokselta 10 ja luo 1 ½ p ps siihen silmukkaan. 1 ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 16: 36 (40) $\frac{1}{2}$ p ps tr, 1 $\frac{1}{2}$ p ps. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta silmukkamerkki silmukkaan nro 23 (27).

Kerros 17: 14 $\frac{1}{2}$ p ps tr. Luo 15 (17) kjs ja käänny.

Kerros 18: 1 $\frac{1}{2}$ p ps toiseen ketjusilmukkaan, 13 (15) $\frac{1}{2}$ p ps, 13 $\frac{1}{2}$ p ps tr, 1 $\frac{1}{2}$ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 19: 27 (29) $\frac{1}{2}$ p ps tr, 1 $\frac{1}{2}$ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Toista kerros 19 kunnes saavut kerrokselle 29.



Kerroksella 29, älä luo 1 kjs loppuun. Päättele jättäen pitkä langanpätkä ompelua varten.

Aseta silmukkamerkki 29. Kerroksen silmukkaan nro 14.

Taita peukalo niin että kerros 29 sopii yhteen kerroksen 18 kanssa. Yhdistä 29. kerroksen 14 (16) silmukkaa 18. Kerroksen 14 (16) silmukkaan - Nämä silmukat luotiin ketjusilmukoihin. Käytä parsinneulaa ja luo näkymätön sauma.

Kämmen



Poista silmukkamerkki joka asetettiin kerroksen 16 silmukkaan nro 23 (27). Vie koukku siihen silmukkaan.

Kerros 1: 23 (27) $\frac{1}{2}$ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 2: 23 (27) ½ p ps tr. Poista silmukkamerkki joka asetettiin kerroksen 29 silmukkaan nro 14. Yhdistä luomalla 2 piilosilmukkaa seuraavaan kahteen silmukkaan. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta kaksi silmukkamerkkiä kerroksen toiseen ja neljänteen silmukkaan. Näitä silmukoita (Toisesta neljänteen) ei virkata ennen kerroksia 5 ja 7.

Kerros 3: 2 ½ p ps tr kahteen piilosilmukkaan, 19 (23) ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 4: 21 (25) ½ p ps tr. Yhdistä luomalla 2 piilosilmukkaa seuraavaan kahteen silmukkaan kerroksella 29. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 5: 2 ½ p ps tr kahteen piilosilmukkaan, 21 (25) ½ p ps tr. Poista silmukkamerkki joka asetettiin 2. Kerroksen neljänteen silmukkaan ja luo 1 ½ p ps siihen silmukkaan. 1 ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 6: 25 (29) ½ p ps tr. Yhdistä luomalla 2 piilosilmukkaa seuraavaan kahteen silmukkaan kerroksella 29. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 7: 2 ½ p ps tr kahteen piilosilmukkaan, 25 (29) ½ p ps tr. Poista kerroksen toiseen silmukkaan asetettu silmukkamerkki kerrokselta 2 ja luo 1 ½ p ps siihen silmukkaan. 1 ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 8: 29 (33) ½ p ps tr. Yhdistä luomalla 2 piilosilmukkaa seuraavaan kahteen silmukkaan kerroksella 29. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 9: 2 ½ p ps tr kahteen piilosilmukkaan, 29 (33) ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 10: 31 (35) ½ p ps tr. Yhdistä luomalla 2 piilosilmukkaa seuraavaan kahteen silmukkaan kerroksella 29. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta silmukkamerkki kerroksen toiseen silmukkaan. Näitä silmukoita (ensimmäistä ja toista) ei virkata ennen kerrosta 15.

Kerros 11: 2 ½ p ps tr kahteen piilosilmukkaan, 29 (33) ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.


Kerros 12: 31 (35) ½ p ps tr. Yhdistä luomalla 2 piilosilmukkaa seuraavaan kahteen silmukkaan kerroksella 29. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta silmukkamerkki kerroksen toiseen silmukkaan. Näitä silmukoita (ensimmäistä ja toista) ei virkata ennen kerrosta 15.

Kerros 13: 2 ½ p ps tr kahteen piilosilmukkaan, 29 (33) ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 14: 31 (35) ½ p ps tr. Yhdistä luomalla 2 piilosilmukkaa seuraavaan kahteen silmukkaan kerroksella 29. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 15: 2 ½ p ps tr kahteen piilosilmukkaan, 31 (35) ½ p ps tr. Poista kerroksen toiseen silmukkaan asetettu silmukkamerkki kerrokselta 12 ja luo 1 ½ p ps siihen silmukkaan. 1 ½ p ps tr. Poista kerroksen toiseen silmukkaan asetettu silmukkamerkki kerrokselta 10 ja luo 1 ½ p ps siihen silmukkaan. Luo 1 ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 16: 36 (40) ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Päättele jättäen pitkä langanpätkä ompelua varten.




Käännä lapanen niin että rakenne jää ulkopuolelle. Sulje lapanen yhdistämällä viimeinen virkattu kerros ensimmäiseen (A). Yhdistä lapasten yläosa sormenpäistä (B). Vihdoin, sulje peukalonpää (C). Käytä parsinneulaa ja tee näkymätön sauma.

OIKEA LAPANEN

Virkkaa edestakaisin. Tämä osio sisältää 2 osaa: Kämmen ja peukalo-takaosa. Peukalo saumataan ensimmäisen osion virkkauksen jälkeen. Yksi sivu ja lapanen yläosa saumataan toisen osion valmiiksi saamisen jälkeen. Käytä silmukkamerkkejä ohjeen mukaan.

Kämmen ja peukalo



Luo 38 (42) kjs

Kerros 1: 1 ½ p ps toiseen ketjusilmukkaan, 36 (40) ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 2: 36 (40) ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta kaksi silmukkamerkkiä kerroksen toiseen ja neljänteen silmukkaan. Näitä silmukoita (Toisesta neljänteen) ei virkata ennen kerroksia 5 ja 7.

Kerros 3: 2 kav ½ p ps, 29 (33) ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 4: 30 (34) ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 5: 2 kav ½ p ps, 27 (31) ½ p ps tr. Poista silmukkamerkki 2. Kerroksen neljännestä silmukasta ja luo 1 ½ p ps siihen silmukkaan. 1 ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 6: 30 (34) ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 7: 2 kav ½ p ps, 27 (31) ½ p ps tr. Poista kerroksen toiseen silmukkaan asetettu silmukkamerkki kerrokselta 2 ja luo 1 ½ p ps siihen silmukkaan. 1 ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 8: 30 (34) ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 9: 2 kav ½ p ps, 27 (31) ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 10: 28 (32) ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta silmukkamerkki kerroksen toiseen silmukkaan. Näitä silmukoita (ensimmäistä ja toista) ei virkata ennen kerrosta 15.

Kerros 11: 2 kav ½ p ps, 23 (27) ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 12: 24 (28) ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta silmukkamerkki kerroksen toiseen silmukkaan. Näitä silmukoita (ensimmäistä ja toista) ei virkata ennen kerrosta 15.

Kerros 13: 2 kav ½ p ps, 19 (23) ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 14: 20 (24) ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 15: 2 kav ½ p ps, 17 (21) ½ p ps tr. Poista kerroksen toiseen silmukkaan asetettu silmukkamerkki kerrokselta 12 ja luo 1 ½ p ps siihen silmukkaan. 1 ½ p ps tr. Poista kerroksen toiseen silmukkaan asetettu silmukkamerkki kerrokselta 10 ja luo 1 ½ p ps siihen silmukkaan. 1 ½ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.


Kerros 16: 22 (26) ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo piilosilmukoita kunkin kerroksen alaosaan 2. Kerrokseen saakka, joka on yhteensä 14 ps. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta silmukkamerkki kerroksen ensimmäiseen silmukkaan.

Kerros 17: 14 ½ p ps tr. Luo 15 (17) kjs ja käänny.

Kerros 18: 1 ½ p ps toiseen ketjusilmukkaan, 13 (15) ½ p ps, 13 ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 19: 27 (29) ½ p ps tr, 1 ½ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Toista kerros 19 kunnes saavut kerrokselle 29.



Kerroksella 29, älä luo 1 kjs loppuun. Päätele jättäen pitkä langanpätkä ompelua varten.

Aseta silmukkamerkki 29. Kerroksen silmukkaan nro 14.

Taita peukalo niin että kerros 29 sopii yhteen kerroksen 18 kanssa. Yhdistä 29. kerroksen 14 (16) silmukkaa 18. Kerroksen 14 (16) silmukkaan - Nämä silmukat luotiin ketjusilmukoihin. Käytä parsinneulaa ja luo näkymätön sauma.

Takaosa



Poista silmukkamerkki 16. Kerroksen ensimmäisestä silmukasta. Aseta koukku siihen silmukkaan.

Kerros 1: 23 (27) $\frac{1}{2}$ p ps tr. Poista silmukkamerkki joka asetettiin 29. kerroksen silmukkaan nro 14 ja luo 1 $\frac{1}{2}$ p ps siihen silmukkaan. Jatka 29. Kerroksen silmukoiden virkkaamista: 12 $\frac{1}{2}$ p ps tr, 1 $\frac{1}{2}$ p ps. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta kaksi silmukkamerkkiä kerroksen toiseen ja neljänteen silmukkaan. Näitä silmukoita (Toisesta neljänteen) ei virkata ennen kerroksia 4 ja 6.

Kerros 2: 33 (37) $\frac{1}{2}$ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 3: 32 (36) $\frac{1}{2}$ p ps tr, 1 $\frac{1}{2}$ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 4: 33 (37) $\frac{1}{2}$ p ps tr. Poista silmukkamerkki 1. Kerroksen neljännessä silmukasta ja luo 1 $\frac{1}{2}$ p ps siihen silmukkaan. 1 $\frac{1}{2}$ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 5: 4 $\frac{1}{2}$ p ps tr, [1 ks, 1 $\frac{1}{2}$ p] 15 (17) kertaa, 1 ks. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 6: [1 ks, 1 $\frac{1}{2}$ p] 15 (17) kertaa, 1 ks, 4 $\frac{1}{2}$ p ps tr. Poista silmukkamerkki joka asetettiin 1. Kerroksen toiseen silmukkaan ja luo 1 $\frac{1}{2}$ p ps siihen silmukkaan. 1 $\frac{1}{2}$ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 7: 6 $\frac{1}{2}$ p ps tr, 1 ks, [1 marjasilmukka, 1 ks] 15 (17) kertaa. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 8: [1 ks, 1 $\frac{1}{2}$ p] 15 (17) kertaa, 1 ks, 6 $\frac{1}{2}$ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 9: 6 $\frac{1}{2}$ p ps tr, [1 ks, 1 $\frac{1}{2}$ p] 15 (17) kertaa, 1 ks. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta silmukkamerkki kerroksen toiseen silmukkaan. Näitä silmukoita (ensimmäistä ja toista) ei virkata ennen kerrosta 14.

Kerros 10: 31 (35) $\frac{1}{2}$ p ps, 4 $\frac{1}{2}$ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 11: 34 (38) $\frac{1}{2}$ p ps tr, 1 $\frac{1}{2}$ p ps. Luo 1 kjs ja käänny. Aseta silmukkamerkki kerroksen toiseen silmukkaan. Näitä silmukoita (ensimmäistä ja toista) ei virkata ennen kerrosta 14.


Kerros 12: 33 (37) $\frac{1}{2}$ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 13: 32 (36) $\frac{1}{2}$ p ps tr, 1 $\frac{1}{2}$ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 14: 33 (37) $\frac{1}{2}$ p ps tr. Poista kerroksen toiseen silmukkaan asetettu silmukkamerkki kerrokselta 11 ja luo 1 $\frac{1}{2}$ p ps siihen silmukkaan. 1 $\frac{1}{2}$ p ps tr. Poista kerroksen toiseen silmukkaan asetettu silmukkamerkki kerrokselta 9 ja luo 1 $\frac{1}{2}$ p ps siihen silmukkaan. 1 $\frac{1}{2}$ p ps tr. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 15: 36 (40) $\frac{1}{2}$ p ps tr, 1 $\frac{1}{2}$ p ps. Luo 1 kjs ja käänny.

Kerros 16: 37 (41) $\frac{1}{2}$ p ps tr. Päättele, älä katkaise lankaa.



Käännä lapanen niin että rakenne jää ulkopuolelle. Sulje lapanen yhdistämällä viimeinen virkattu kerros ensimmäiseen (A). Käytä virkkuukoukku ja luo ps tr: Vie virkkuukoukku molempien kerrosten ensimmäisen silmukan takareunaan ja luo piilosilmukka, jatka luomalla ps tr sauman ympäri. Päättelä.

Yhdistä lapasten yläosa sormenpäistä (B). Vihdoin, sulje peukalonpää (C). Käytä parsinneulaa ja tee näkymätön sauma kohtiin B ja C.

RESORI



Käyttäen Kind Feather-lankaa, yhdistä lanka yhteen ranteen silmukoista.

Kerros 1: Luo tasaisesti ks (1 ks kuhunkin kerrokseen) ranteen ympäri kunnes päädyt takaisin ensimmäiseen silmukkaan. Luo ps ensimmäiseen silmukkaan. Tämä on yhteensä 30 silmukkaa (XS/S) 32 silmukkaa (M/L)

Kerros 2:

- Koko XS: 2 kjs, [1 ks, 1 kav ks] 10 kertaa. 1 p.
- Koko S: 2 kjs, [4 ks, 1 kav ks] 5 kertaa. 1 p.
- Koko M/L: 2 kjs, [2 ks, 1 kav ks] 8 kertaa. 1 p.

Vaihda langaksi Peacock. Vie lanka viimeiseen silmukkaan jonka loit Kind Feather-langalla.

Kerros 3: 3 kjs, 20 (25) 24 (24) p. Yhdistä luomalla ps ensimmäiseen pylvääseen..

Toista kerros 3 x 5 kertaa (tai kuinka pitkän tahdot ranneresorista tehdä). Luo 1 p ensimmäisiin 3 kjs. Päättele.

Toista toiseen lapaseen.

Nauti!

Beatriz Cánovas · Miss Beetle

MISS BEETLE

