



NEULEMALLI

Rebecca

Toppi

Design: Maria Sølvtofte | Hobbii Design

TARVIKKEET

2 (2, 2, 3) kerää Friends Cotton Silk lankaa, väri Pastel Green (100)

1 kerä Friends Kid Silk lankaa, väri Olive (109)

Pyöröpuikot 5 mm, 60 cm

Pyöröpuikot 4 mm, 60 cm

Mahdollisesti sukkapuikot 4 mm I-cord nauhan neulomiseen
Silmukkamerkkejä

LANKA

 **Friends Cotton Silk**, Hobbii

78 % puuvillaa, 22 % silkkiä
50 g = 120 m

 **Friends Kid Silk**, Hobbii

72 % Kid Mohairia, 3 % villaa, 25 % silkkiä
25 g = 200 metriä

NEULETIHEYS

10 x 10 cm = 18 s x 26 krs

LYHENTEET

s(s:t) = silmukka(silmukat)

kr = kerros

o = neulo oikein

n = neulo nurin

kr = kerros

L10 = oikealle kallistuva lisäys neuloen
nostettu lenkki takareunasta

L1V = vasemmalle kallistuva lisäys neuloen
nostettu lenkki etureunasta

KOKO

S (M, L, XL)

MITAT

Pituus (mitattuna pääntien reunasta): 36 (38, 42, 46) cm

Rinnanympärysmitta: 73 (79, 88, 95) cm

TIETOA MALLISTA

Rebecca on mukava ja juhlava kesätoppi, jossa on syvä selkä ja ristiin menevät olkaimet. Toppi on neulottu herkullisesta Friends Cotton Silk langasta ja joustinneuleet sekä i-cord nauha Friends Kid Silk langasta.

Yläosa on erittäin joustava ja siinä on noin 15 cm väljyyttä.

Yläosa on lyhyt - jos haluat lisää pituutta, saatat joutua ostamaan ylimääräisen kerän Friends Cotton Silk lankaa.

Taitotaso: Keskitaso

TEKNIKKAVIDEO

Neulottu I-cord nauha: <https://youtu.be/F-IPvSofGFs>

SOSIAALISEN MEDIAN HASHTAGIT

#hobbiirebecca

#hobbiidesign #hobbiibeachlife

LANKA SAATAVILLA TÄÄLTÄ

<https://shop.hobbii.fi/rebecca-toppi>

KYSYMYKSIÄ

Jos sinulla herää kysyttävää ohjeesta, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen

info@hobbii.fi

Sisällytä viestiisi ohjeen nimi ja numero.

Nauti!



Ohje



TIETOA JA VINKKEJÄ

Toppi on melko joustava ja siinä on väljyyttä noin 10–15 cm.

Itse toppi neulotaan yhdellä säikeellä Friends Cotton Silk lankaa. Joustinneuleet ja I-cord nauha neulotaan 2 säikeellä Friends Kid Silk lankaa.

Ensin neulotaan etukappaletta sileää neuletta edestakaisin tasona. Sen jälkeen luodaan silmukat takakappaletta varten ja jatketaan neulomista pyöröneuleena pyöröpuikoilla.

Seuraavaksi neulotaan joustinneule reunukset ja I-cord nauhat.

Lisäykset

L10 (oikealle kallistuva lisäys neuloen takareunasta)

Poimi silmukoiden välinen lanka takakautta vasemmalle puikolle ja neulo se etureunastaan oikein.

L1V (vasemmalle kallistuva lisäys neuloen etureunasta)

Poimi silmukoiden välinen lanka etukautta vasemmalle puikolle ja neulo se takareunastaan oikein.

Toppi

Pääntie, joustinneule

Luo 24 (26, 28, 30) s kahdella säikeellä Friends Kid Silk lankaa pyöröpuikoille 4 mm, 60 cm. Neulo 4 krs joustinneuletta (1 o, 1 n).

Etukappale

Vaihda työhön 5 mm, 60 cm pyöröpuikot ja Friends Cotton Silk lanka. Jatka neuloen sileää neuletta, poikkeuksena puikon ensimmäinen ja viimeinen silmukka. Nämä silmukat ovat reunasilmukoita, jotka neulotaan oikein joka kerroksella.

Neulo 1 krs nurin.

Tämän jälkeen neulotaan kavennukset jokaisella oikean puolen kerroksella seuraavasti:

1. krs (oikea puoli): 1 o, L1V, neulo o viimeiseen silmukaan asti, L1O, 1 o
2. krs (nurja puoli): 1 o, neulo n viimeiseen silmukkaan asti, 1 o

Toista 1. + 2. krs, kunnes olet neulonut yhteensä 18 (20, 22, 24) kavennuskerrosta.
Ts yhteensä 36 (40, 44, 48) kerrosta

= 60 (66, 72, 78) s puikoilla

Työ on korkeudeltaan n. 16 (17, 18, 19) cm

Vartalo

Vartalo neulotaan pyöröneuleena sileää neuletta.

Oikealla puolella: Luo puikoille 72 (78, 84, 90) silmukkaa.

= yhteensä 132 (144, 156, 168) s puikoilla

Kiinnitä silmukkamerkki juuri luotujen silmukoiden keskelle. Kerros alkaa tästä.

Jatka neuloen sileää neuletta pyöröneuleena kaikilla silmukoilla, kunnes työ on pituudeltaan n. 34,5 (36,5, 40,5, 44,5) cm *tai haluamasi mittainen.*

Joustinneule, alareuna

Vaihda työhön 4 mm, 60 cm pyöröpuikot.

Neulo kahdella säikeellä Friends Kid Silk lankaa 1 krs oikeaa ja sitten 4 krs joustinneuletta (1 o, 1 n).

Päätä silmukat.

Joustinneulereunus, selkä- ja etukappale.

Poimi ylös silmukoita 2 säikeellä Friends Kid Silk lankaa pyöröpuikoille 4 mm, 60 cm koko etukappaleen ja selän alueelta. Aloita työn oikealta puolelta päntien joustinreunuksen oikealta puolelta, alas pitkin kädentietä, selän yli ja ylös vasenta kädentietä pitkin joustinreunukseen saakka, se mukaan lukien. Poimi ylös yksi silmukka joka silmukasta.

Neulo 4 krs ja päättele.

I-cord nauha



I-cord nauha neulotaan 4 silmukalla 2 säikeellä Friends Kid Silk lankaa joko 4 mm pyöröpuikoilla tai sukka puikoilla.

Poimi ylös 1 s jokaisesta 4 ensimmäisestä silmukasta pääntienreunuksen vasenta reunaa pitkin. Neulo 1 krs o.

Siirrä silmukat vastakkaiselle puolelle, kiristä lankaa ja neulo 4 o. Toista tätä kerrosta, kunnes nauha on pituudeltaan n. 36 (40, 42, 44) cm *tai haluamasi pituinen*. Sovita toppia, jotta löydät itsellesi sopivan nauhapituuden.

Päätä.

Neulo oikean puolen nauha samoin.

Nauhat neulotaan kiinni selkäkappaleeseen ristikkäin noin 15, (17, 19, 21) cm päähän toisistaan.

Nauti!

Maria Sølvtofte