



**VIRKKAUSMALLI**

# **Celia**

**Kietaisutoppi**

**Design: Knit Gang | Hobbii Design**

## TARVIKKEET

4 (4) 5 kerää Friends Cotton 8/4 lankaa, väri Olive (109)

Virkkuukoukku 4 mm  
Silmukkamerkkejä

## LANKA

 **Friends Cotton 8/4**, Hobbii  
100 % puuvillaa  
50 g = 160 m

## VIRKKAUSTIHEYS

10 cm x 10 cm = 16 s x 10 krs

## LYHENTEET

kjs = ketjusilmukka  
ps = piilosilmukka  
ks = kiinteä silmukka  
½-p = puolipylväs  
p = pylväs  
lis = lisää (virkkaa 2 silmukkaa samaan silmukkaan)  
seur = seuraava

## KOKO

S (M) L

## MITAT

Leveys: 40 (44) 48 cm  
Pituus: 40 (40) 44 cm tai halutun pituinen

## TIETOA MALLISTA

Celia on yksinkertainen ja suloinen kietaisutoppi lämpimiin kesäpäiviin. Se on virkattu Friends Cotton 8/4 langasta. Toppi on virkattu kolmesta kappaleesta, jotka virkataan yhteen. Toppi virkataan ylhäältä alas.

Taitotaso: Keskitaso

## SOSIAALISEN MEDIAN HASHTAGIT

#hobbiicelia  
#hobbiidesign  
#hobbiibeachlife

## LANKA SAATAVILLA TÄÄLTÄ

<https://shop.hobbii.fi/celia-kietaisutoppi>



## KYSYMYKSIÄ

Jos sinulla herää kysyttävää ohjeesta, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen

[info@hobbii.fi](mailto:info@hobbii.fi)

Sisällytä viestiisi ohjeen nimi ja numero.

Nauti!

# Ohje



## TIETOA JA VINKKEJÄ

Toppi koostuu kolmesta yhteenvirkatusta kappaleesta. Se virkataan ylhäältä alas. Voit muuttaa topin pituutta lisäämällä tai vähentämällä kerroksia, mutta muista, että etu- ja takakappaleen kerrosmäärien tulee olla samat.

## VARTALO

### ETUKAPPALE (virkaa kaksi)

17 (20) 23 kjs

1. krs: aloita 3. kjs:sta koukusta lukien, virkaa p krs:n loppuun asti, 2 kjs, käännä = 16 (19) 22 s.

2-7. krs (2-10.) 2-10.: p krs:n loppuun asti, 2 kjs, käännä.  
Tästä alkaen lisäät joka kerroksella. Muista aina lisätä silmukat samaan reunaan.

8. krs (11) 11: lisää virkkaamalla 1 s 2 kjs:n kaaren ensimmäiseen silmukkaan, p krs:n loppuun asti, 2 kjs, käännä.

9. krs (12) 12: p, kunnes kerroksella on jäljellä 1 s, p lis, 2 kjs, käännä.  
Toista 8-9. (11-12.) 11-12. krs, kunnes kerroksia on yhteensä 36 (36) 40 = 45 (45) 52 s.

Muista päättää virkkaaminen päntien puolelle virkataksesi kiinnitysnauhan.

Kun päätät kerroksen päntien puolelle, älä katkaise lankaa, sillä nyt aloitat nauhan virkkaamisen.

100 (100) 115 kjs, ja virkaa ½-p takaisin päin ketjun alkuun, yhdistä kerros ps:lla p:ään päälle.

Älä katkaise lankaa, ja ala virkata päntien reunusta.

1 kjs, \*3 ks seuraavaan krs:een, ps seur krs:een\* toista \*:stä \*:een krs:n loppuun asti.

Päätä.

## TAKAKAPPALE

64 (70) 74 kjs.

1. krs: aloita 3. silmukasta koukusta lukien, virkkaa p krs:n loppuun asti, 2 kjs, käännä.

2-36. krs (2-36.) 2-40.: p krs:n loppuun asti, 2 kjs, käännä.

Kun olet virkannut viimeisen kerroksen, päätä ja katkaise lanka.

## VIIMEISTELY

Virkkaa olkasaumat yhteen nurjalta puolelta kiintein silmukoin.

Aseta etu- ja takakappaleiden oikeat puolet vastakkain ja virkkaa ne kiinni toisiinsa virkaten 2 ks joka kerrokselle. Aloita alareunasta ja virkkaa 15 krs ylöspäin kädentietä kohti (tai niin monta kerrosta kuin vartalokappaleissasi on.)

### Kädentien reunus

Kiinnitä lanka 1 kjs:aan, \*3 ks seur krs:een, ps seur krs:een\* toista \*:stä \*:een krs:n loppuun asti.

Päätä.

### Alareunan reunus

Kiinnitä lanka ps:lla kulmaan, jossa nauha ja vartalokappale yhtyvät, 1 kjs, \*½-p lis, ½-p, ps\* toista \*:stä \*:een krs:n loppuun asti.

Päättele.

Päättele kaikki langat työn sisään ja toppisi on valmis!

## Nauti!

Knit Gang