



NEULEMALLI

Musu

Pusero

Design: Knit Gang | Hobbii Design

TARVIKKEET

Friends Wool lankaa

4 (5) 5 (6) kerää väriä Chocolate (12)
4 (5) 5 (6) kerää väriä Hint of Pink (50)
2 (3) 3 (4) kerää väriä Cornflower (83)

Friends Kid Silk lankaa

2 (2) 3 (4) kerää väriä Chocolate (12)
2 (2) 3 (4) kerää väriä Hint of Pink (50)
1 (1) 2 (3) kerää väriä Cornflower (83)

Neulepuikot 5 mm ja 6 mm

Pyöröpuikot 5 mm

Kanavaneula ompeluun

LANKA

Friends Wool, Hobbii

100 % villaa
50 g = 100 m

Friends Kid Silk, Hobbii

72 % mohairia, 25 % silkkiä, 3 % villaa
25 g = 200 m

NEULETIHEYS

10 cm x 10 cm = 16 s x 23 krs

LYHENTEET

o = neulo silmukka oikein

n = neulo silmukka nurin

lk = langankierto

pallos = pallosilmukka

lis = lisää

krs = kerros

KOKO

S (M) L (XL)

MITAT

Leveys: 58 (63) 68 (73) cm

Pituus: 48 (50) 55 (60) cm

TIETOA MALLISTA

Aivan upea, pehmeä, väljä pusero aavistuksen verran retrotyyliin.

Työhön käytetyn langan ansiosta se on erittäin pehmeä ja lämmin, ja mallinsa vuoksi se sopii täydellisesti sekä housujen että hameiden kanssa.

Musu-pusero on neulottu neljästä eri kappaleesta. Etu- ja takakappale sekä kaksi hihaa. Palat neulotaan edestakaisin sileää neuletta ja ommellaan lopuksi yhteen.

Viimeiseksi poimit pääntiestä silmukat joustinneuletta varten.

SOSIAALISEN MEDIAN HASHTAGIT

#hobbyidesign #hobbyimus #hobbyelements

LANKA SAATAVILLA TÄÄLTÄ

<https://shop.hobbii.fi/musu-pusero>

KYSYMYKSIÄ

Jos sinulla herää kysyttävää ohjeesta, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen

info@hobbii.fi

Sisällytä viestiisi ohjeen nimi ja numero.

Nauti!

Ohje



TIETOA JA VINKKEJÄ

Pusero on neulottu yhdistämällä yksi säie Friends Wool ja yksi säie Friends Kid Silk lankaa.

Ohjeessa käytetyt mallineuleet:

Joustinneule: 2 o, 2 n.

Sileä neule: neulo silmukat oikein oikealla puolella ja nurin nurjalla puolella.

Pallosilmukka:

neulo 1 silmukkaan 5 silmukkaa (1 o, lk, 1 o, lk, 1 o), käännä työ

neulo nämä 5 s nurin, käännä työ

neulo nämä 5 s oikein, käännä työ

neulo nämä 5 s nurin, käännä työ

neulo nämä 5 s yhteen.

ETUKAPPALE

Luo 5 mm neulepuikoilla 94 (102) 110 (118) s värillä 12. Neulo 10 krs joustinneuletta. Vaihda työhön 6 mm puikot ja neulo 26 (26) 32 (38) krs sileää neuletta. Seuraavalla kerroksella lisää työhön väri 83. Neulo 42 (50) 58 (66) s värillä 12 ja kaikki jäljellä olevat silmukat krs:n loppuun asti värillä 83.

Jatka värien lisäämistä seuraavat 44 kerrosta (kaikki koot), ts kunnes pallosilmukka neuleosuus on valmis. Vaihda väri 12 väriin 50 49. (49.) 53. (64.) kerroksella, laskettuna sileän neuleen alusta. Kun pallosilmukka osuus värillä 83 on valmis, jatka loppuun värillä 50.

Värin 50 31. (33.) 39. (49.) kerroksella, päätä pääntietä varten 26 (30) 30 (30) s, ja päätä sen jälkeen 4 x 1 s joka kerroksella. Jatka neuloen olkasilmukoilla värin 50 55. (57.) 63. (69.) kerrokseen asti.

Päätä olkasilmukat.

TAKAKAPPALE

Neulo takakappale symmetriseksi etukappaleen kanssa, niin että värin 83 pallosilmukka neuleosuudet ovat samoilla sivuilla.

Päätä silmukat pääntietä varten 53. (55.) 61. (67.) kerroksella. Jatka neuloen olkasilmukoilla värin 50 55. (57.) 63. (69.) kerrokseen asti.

Päätä olkasilmukat.

HIHAT

Luo 5 mm neulepuikoilla 38 (42) 46 (48) s värillä 12. Neulo 12 krs joustinneuletta. Vaihda työhön 6 mm neulepuikot ja neulo 4 krs sileää neuletta. Seuraavalla kerroksella lisää 1 s kummassakin reunassa, jatka samoin koko hihan loppuun asti, lisäten kummassakin reunassa 1 s joka 6. krs.

Neulo 43 (45) 50 (55) krs värillä 12, sitten 28 (30) 30 (30) krs värillä 50. Päätä silmukat. Neulo toinen hiha samoin.

VIIMEISTELY

Ompele olkasaumat yhteen vuoropistoin. Poimi 5 mm pyöröpuikoilla kaikki silmukat pääntien ympäriltä. Neulo 8 krs joustinneuletta. Ompele ensin hihat kiinni vartalo-osaan ja sitten puseron sivusaumat sekä hihojen saumat. Päättele kaikki langanpäät.

Nauti!

Knit Gang

PALLOSILMUKKA RUUTUMALLI

