



NEULEOHJE

Mermaid

Pusero

Design: Maria Sølvtofte | Hobbii Design

TARVIKKEET

3 (3, 4, 4, 5, 5) kerää Friends Kid Silk lankaa, väri 100

3 (3, 4, 4, 5, 5) kerää Friends Kid Silk lankaa, väri 78

1 (1, 1, 1, 2, 2) kerä(ä) Winter Glow lankaa, väri 21

2 (3, 3, 4, 4, 5) kerää Party Deluxe lankaa, väri Sky Blue

Pyöröpuikot 8 mm, 80 tai 100 cm

Pyöröpuikot 7 mm, 60 cm

Silmukkamerkkejä

Silmukkakaapeli

Silmukkaneula

LANKA

 **Friends Kid Silk**, Hobbii

72 % Kid mohairia, 3 % villaa, 25 % silkkiä

25 g = 200 metriä

 **Winter Glow**, Hobbii

51 % villaa, 49 % akryyliä

200 g = 700 m

 **Party Deluxe**, Go Handmade

100 % polyesteriä

50 g = 250 m

NEULETIHEYS

10 x 10 cm = 11 s x 14 krs sileää neuletta

yhdellä säikeellä jokaista neljää eri

lankalaatua yhdessä

KOKO

XS (S, M, L, XL, 2XL)

MITAT

Pituus: 52 (56, 60, 64, 70, 74) cm

Rinnanympäryys: 109 (116, 123, 130, 138, 145) cm

TIETOA MALLISTA

Merman on mukava, ylisuuri villapaita, jossa leveät hihat on neulottu alhaalta ylöspäin ja jonka 4 erilaista langansäiettä neulotaan yhdessä. Langan yhdistelmä on täysin ainutlaatuinen ja aikaansaa erittäin hienon värileikin hienoilla, kimaltelevilla paljeteilla. Vartalon ja hihojen pituus on säädettävissä. Ensin vartalo-osa neulotaan kädenteihin asti, missä työ jaetaan. Etu- ja takakappale neulotaan erikseen, edestakaisia kerroksia. Olkapäät on neulottu yhteen. Silmukat poimitaan hihoja varten kädenteistä ja kaula-aukosta joustinneulereunusta varten. Ne neulotaan looppaus-tekniikalla.

Villapuserossa on positiivista väljyyttä n. 25 cm. Toisin sanoen sinun tulisi valita koko, jonka ympärysmitta on noin 25 cm suurempi kuin todellinen rinnanympärysmittasi. Jos haluat tiukemman mallin, valitse yksi koko pienempi koko.

Sopii aloittelijoille.

SOSIAALISEN MEDIAN HASHTAGIT

#hobbiimerman #hobbiidesign

#hobbiielements

LANKA SAATAVILLA TÄÄLTÄ

<https://shop.hobbii.fi/merman-pusero>

KYSYMYKSIÄ

Jos sinulla herää kysyttävää ohjeesta, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen

info@hobbii.fi

Sisällyttä viesti ohjeen nimi ja numero.

Nauti!

Ohje



LYHENTEET

s = silmukka(silmukat)
krs = kerros
o = neulo silmukka oikein
n = neulo silmukka nurin
krt = kertaa
O-kav = oikealle kallistuva kavennus
V-kav = vasemmalle kallistuva kavennus
Sm = silmukkamerkki
yht = yhteen

TIETOA JA VINKKEJÄ

Muista hankkia lisää lankaa, jos neulot puseron pidemmäksi.

Kavennukset

O-kav / oikealle kallistuva kavennus: Neulo 2 silmukkaa oikein yhteen

V-kav / vasemmalle kallistuva kavennus: Nosta 1 silmukka ylös neulomatta kuin neuloisit sen oikein, neulo 1 silmukka oikein, vedä nostettu silmukka neulutun silmukan yli

PUSERO

Luo 120 (128, 136, 144, 152, 160) silmukkaa 7 mm, 60 cm pyöröpuikoille yhdellä säikeellä jokaista lankalaatua yhteen neuloen.

Neulo joustinneuletta pyöröneuleena (2 o, 2 n) n. 6 (6, 6, 8, 8, 8) cm.

Pyöröpuikot 8 mm: Jatka sileää neuletta, kunnes työ on pituudeltaan: 28 (30, 34, 38, 42, 46) cm *tai se on halutun mittainen.*

Jaa työ etu- ja takakappaleeseen:

Päätä 4 (4, 4, 5, 5, 6) silmukkaa. Neulo o 56 (60, 64, 67, 71, 74) s. Päätä 4 (4, 4, 5, 5, 6) silmukkaa. Neulo o 56 (60, 64, 67, 71, 74) s.

= 56 (60, 64, 67, 71, 74) silmukkaa sekä etu- että takakappaleessa

Jätä selän silmukat odottamaan.

Etukappale

jatka neuloen sileää neuletta, kunnes työ on pituudeltaan 42 (45, 48, 52, 56, 60) cm

Päätä pääntietä varten

Työn oikealla puolella:

Neulo o 23 (24, 26, 27, 29, 30) s, päätä 10 (12, 12, 13, 13, 14) s pääntietä varten, neulo o 23 (24, 26, 27, 29, 30) s

Neulo olkapäät valmiiksi erikseen.

Oikea olkapää

Neulo 1 krs nurin

Seuraavilla 5 oikealla kerroksella kavennetaan pääntien reunassa 1 s seuraavasti:

1 o, V-kav, neulo o krs:n loppuun asti

= 18 (19, 21, 22, 24, 25) s puikoilla

Neulo 6 (7, 8, 9, 9, 9) krs sileää neuletta

Jätä silmukat odottamaan

Vasen olkapää

Yhdistä lanka työhön. Aloita neuloen 1 krs n

Seuraavilla 5 oikealla kerroksella kavennetaan pääntien reunassa 1 s seuraavasti:

Neulo o, kunnes pääntietä ennen on enää 3 silmukkaa, O-kav, 1 o.

= 18 (19, 21, 22, 24, 25) s puikoilla

Neulo 6 (7, 8, 9, 9, 9) krs sileää neuletta

Jätä silmukat odottamaan

Takakappale

Neulo nyt edestakaisin sileää neuletta, kunnes kädentie on korkeudeltaan n. 3 (3, 4, 5, 5, 5) cm vähemmän kuin etukappaleessa.

Lopeta neuloen nurja kerros.

= 56 (60, 64, 67, 71, 74) s puikoilla

Päätä selkää varten:

Työn oikealla puolella: Neulo o 18 (19, 21, 22, 24, 25) s, päätä 20 (22, 22, 23, 23, 24) s, Neulo o 18 (19, 21, 22, 24, 25) s

Neulo olkapäät yhteen

Neulo olkapäät yhteen kolmella puikolla seuraavasti: Pidä työ niin, että työn oikeat puolet ovat vastakkain. Käytä kolmatta puikkoa ja neulo 1 silmukka kummaltakin puikolta yhteen, neulo 2 silmukkaa yhteen, nosta 1 silmukka toisen yli. Jatka päättäen silmukat näin.

Hihat

Poimi kädenteiden reunasta ylös yhteensä 54 (58, 62, 66, 70, 74) silmukkaa 8 mm pyöröpuikoille.

Kerros alkaa keskeltä hihan alta. Neulo n. 6 (6, 8, 10, 6, 4) cm sileää neuletta pyöröneuleena.

Kavenna nyt joka 5. krs:lla seuraavasti:

1. krs: Neulo 1 o, 2 o yht, neulo o, kunnes krs:lla on jäljellä 2 s, neulo 2 o yht.

2–5. krs: Neulo oikein

Neulo 1–5. krs yhteensä: 8 (8, 9, 9, 11, 13) kertaa
= 40 (40, 44, 48, 48, 48) s puikoilla

Joustinneulereunus, hihat

Neulo 7 mm pyöröpuikoilla

Neulo 4 (4, 4, 6, 6, 6) cm joustinneuletta (2 o, 2 n) ja päättele.

Neulo toinen hiha samoin.



Joustinneulereunus, päntie

Poimi päntiestä ylös 68 (72, 76, 76, 80, 84) s 7 mm pyöröpuikoille. Kerros alkaa selästä.

Neulo 4 (4, 4, 5, 5, 5) cm joustinneuletta (2 o, 2 n) ja päätä silmukat.

Nautinnollisia hetkiä!

Maria Sølvtofte