



NEULEMALLI

Chloe

Pusero

Design: Knit Gang | Hobbii Design

TARVIKKEET

7 (7) 8 (9) kerää Friends Kid Silk lankaa, väri Nougat (09)

Neulepuikot 4 mm ja 3 mm
Pyöröpuikot 3 mm
Kanavaneula ompelua varten
Palmikkopuikko

LANKA

 **Friends Kid Silk**, Hobbii
72 % mohairia, 25 % silkkiä, 3 % villaa
25 g = 120 m

KOKO

10 cm x 10 cm = 22 s x 32 krs
Palmikko – 5 cm = 15 s

LYHENTEET

o = neulo silmukka oikein
n = neulo silmukka nurin
lis = lisää
seur = seuraava
krs = kerros
s = silmukka

KOKO

S (M) L (XL)

MITAT

Leveys: 60 (64) 67 (72) cm
Pituus: 52 (55) 59 (64) cm

TIETOA MALLISTA

Upea, kevyt, pehmeä pusero suloisella palmikkokuviolla. Täydellinen vuoristokävelylle sekä romanttiselle illalliselle ravintolassa. Pusero on helppo tehdä, sillä sen yksinkertainen muoto ei vaadi pitkää neulekokemusta.

SOSIAALISEN MEDIAN HASHTAGIT

#hobbiidesign #hobbiichloe
#hobbiigingrandholly

LANKA SAATAVILLA TÄÄLTÄ

<https://shop.hobbii.fi/chloe-pusero>

KYSYMYKSIÄ

Jos sinulla herää kysyttävää ohjeesta, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen

info@hobbii.fi

Sisällytä viesti ohjeen nimi ja numero.

Nauti!

Ohje



TIETOA JA VINKKEJÄ

Mallissa käytetyt mallineuleet:

Joustinneule: 2 o, 2 n.

Sileä neule: neulo kaikki s:t o oikealla puolella ja n nurjalla puolella.

Palmikko: siirrä 5 s palmikkopiukolle työn taakse, neulo seur 5 s ja sitten 5 s palmikkopiukolta, sitten taas 5 s. Neulo 5 krs sileää neuletta ja seuraavalla krs:lla: neulo 5 s, siirrä 5 s palmikkopiukolle työn eteen, neulo 5 s, sitten 5 s palmikkopiukolta. Neulo 5 krs sileää neuletta. Toista koko sarja.

Neulo s:t palmikon kiertokohdassa kuten o s:t.

ETUKAPPALE

Luo 3 mm neulepiukoilla 134 (142) 150 (165) s. Neulo 17 krs joustinneuletta.

Seur krs:lla lisää 1 s joka 6. (7) 7 (7) s = 159 (167) 175 (185) s.

Vaihda työhön 4 mm neulepiukot ja aloita palmikoiden neulominen.

Seuraavat krs:t lasketaan joustinneuleen lopusta alkaen.

Neulo seuraavasti:

1. krs: 1 reunasilmukka, 6 (10) 14 (19) o, 1 n, 15 o (**palmikko**), 1 n, 15 o (sileää neuletta varten), 1 n, 15 o (**palmikko**), 1 n, 15 o (sileää neuletta varten), 1 n, 15 o (**palmikko**), 1 n, 15 o (sileää neuletta varten), 1 n, 15 o (**palmikko**), 1 n, 15 o (sileää neuletta varten), 1 n, 15 o (**palmikko**), 1 n, 6 (10) 14 (19) o, 1 reunas.

2. krs: neulo oikein neulutut s:t nurin ja nurin neulutut s:t oikein.

Kierrä palmikkopunos ensimmäistä kertaa 5. krs:lla. Neulo sitten, kuten palmikko-ohjeessa opastetaan, eli kierto joka 6. krs:lla.

Jatka neuloen 140. (150) 164 (174) krs:lle asti.

Seuraavalla krs:lla aloita pääntien muotoilu, päättä keskimmäiset 30 s (S, M, L, XL). Päättä sitten kummassakin reunassa joka toisella krs:lla: 3 s, 2 s, 1 s (S, M, L, XL).

Päättele olkapään loput silmukat 156. (166) 179 (187) krs:lla.

TAKAKAPPALE

Luo 3 mm neulepuikoilla 134 (142) 150 (160) s. Neulo 17 krs joustinneuletta.

Seuraavalla joustinneule krs:lla lisää 1 s joka 10. s (S, M, L, XL).

Vaihda työhön 4 mm neulepuikot ja aloita neulomaan sileää neuletta.

Jatka neulomista ja päättele kaikki s:t 156. (166) 179 (187) krs:lla.

HIHAT

Luo 3 mm neulepuikoilla 62 (64) 64 (65) s. Neulo 17 krs joustinneuletta. Seuraavalla joustinneule krs:lla, lis 1 s joka 6. s (S, M, L, XL).

Vaihda työhön 4 mm neulepuikot ja aloita sileän neuleen ja palmikoiden neulominen.

1. krs: 1 reunas, 26 (28) 28 (28) o (sileää neuletta varten), 1 n, 15 o (**palmikko**), 1 n, 26 (28) 28 (28) o (sileää neuletta varten), 1 reunas.

Jatka hihan neulomista lisäten 1 s kummassakin reunassa joka 6. krs.

Kun hiha on pituudeltaan 48 (52) 54 (56) cm (joustinneule mukaan lukien), päättele kaikki s:t.

VIIMEISTELY

Ompele etu- ja takakappaleen olkapäät yhteen vuoropistoin. Ompele hihat kiinni, ompele sitten puseron ja hihojen sivusaumat.

Poimi 3 mm pyöröpuikoilla pänttien s:t ja neulo 18 krs joustinneuletta. Taita joustinneule kahtia ulospäin ja ompele koko reuna löyhästi kiinni oikealta puolelta.

Päätä kaikki langanpäät.

Nauti!

Knit Gang