



NEULEMALLI

# Fringy

## Toppi

Design: Mil y un hilo | Hobbii Design

## TARVIKKEET

6 (6) 7 (7) 8 kerää Pearly Haze lankaa, väri 09

2 (2) 3 (3) 4 kerää Party Deluxe lankaa, väri 18175

Pyöröpuikot 4.5 mm

Virkkuukoukku 3 mm

Silmukanpidikkeitä tai silmukkakaapeli

Silmukkamerkkejä

Mittanauha

Sakset

Kanavaneula

## LANKA

 **Pearly Haze**, Hobbii

73 % viskoosia, 27 % villaa

50 g = 100 m

 **Party Deluxe**, Go Handmade

100 % polyesteriä

50 g = 250 m

## NEULETIHEYS

18 s x 27 krs = 10 cm x 10 cm

## LYHENTEET

o = neulo silmukka oikein

n = neulo silmukka nurin

kr = kerros(kerrokset)

op = oikea puikko

SM = silmukkamerkki

s(s:t) = silmukka(silmukat)

hy = hyppää yli

## KOKO

XS (S) M (L) XL

## MITAT

Leveys: 42 (46) 48 (54) 61 cm

Pituus: 44 (47) 49 (50) 53 cm

## TIETOA MALLISTA

Tämä toppi on neulottu alhaalta ylöspäin, pyöröneuleena, käyttäen 4,5 mm pyöröpuikkoja ja kaksinkertaista lankaa. Ensin vartalo neulotaan yhtenä kappaleena kädenteihin asti. Sitten etu- ja takakappaleet neulotaan erikseen tasona, edestakaisin. Kaulus tehdään lisäämällä uusia silmukoita päältä ja se neulotaan kaksinkertaisella sileällä neuleella joustavuuden ja mukavuuden lisäämiseksi. Lopuksi hapsut kiinnitetään päältä virkkuukoukulla.

## SOSIAALISEN MEDIAN HASHTAGIT

#hobbiidesign

#hobbiifringy #hobbiishinebright

## LANKA SAATAVILLA TÄÄLTÄ

<https://shop.hobbii.fi/fringy-toppi>

## KYSYMYKSIÄ

Jos sinulla herää kysyttävää ohjeesta, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen

[info@hobbii.fi](mailto:info@hobbii.fi)

Sisällytä viesti ohjeen nimi ja numero.

Nauti!



# Ohje



## TIETOA JA VINKKEJÄ

### Kaksinkertainen sileä neule (pyöröneuleena)

1. krs: \*Nosta 1 silmukka ylös kuin neuloisit sen nurin lanka työn edessä, 1 o\*, toista \*:stä \*:een krs:n loppuun asti.

2. krs: \*1 n, nosta 1 silmukka ylös kuin neuloisit sen nurin, lanka työn takana\*, toista \*:stä \*:een krs:n loppuun asti.

### Neulominen kaksinkertaisella langalla

Neulo kahdella lankasäikeellä (1 säie Pearly Haze ja 1 säie Party Deluxe lankaa) yhden sijasta. Toisin sanoen neulo kuin kumpikin lanka olisi yksi ja sama lanka ja kun neulot, neulo aina kummankin langan silmukanreunan ali. Toppi on tehty kokonaan näin.

### Neulo 2 silmukkaa oikein yhteen tai 2 o yht

Sen sijaan, että neuloisit yhden silmukan oikein, neulo 2 silmukkaa oikein yhteen.

### Neulo 3 silmukkaa oikein yhteen tai 3 o yht

Sen sijaan, että neuloisit yhden silmukan oikein, neulo 3 silmukkaa oikein yhteen.

### YVK

Nosta 1 s ylös kuin neuloisit sen oikein, neulo 1 silmukka oikein, vedä nostettu silmukka neulotun silmukan yli.

### Kaksois-YVK

Kahden silmukan kavennus; Nosta 1 silmukka neulomatta, neulo 2 silmukkaa oikein yhteen, vedä neulomatta nostettu silmukka yhteen neulottujen silmukoiden yli

### VINKKI

#### Istuvuus

Tämä toppi on ihonmyötäinen. Mikäli haluat vähän väljemmän mallin, neulo yksi koko suurempi toppi kuin kokosi normaalisti on.

## VARTALO

### Joustinneule reunus

Luo 150 (164) 172 (194) 218 s saksalaisella kierrettyllä silmukoiden luontiteknikalla 4.5 mm pyöröpuikoille. Aseta SM krs:n alkuun, jotta helposti näet, mistä krs alkaa. Neulo sitten kaksinkertaista sileää neuletta pyöröneuleena 3 cm.

Jatka sitten neulon sileää neuletta pyöröneuleena 30 (32) 33 (34) 35 cm. Tästä alkaen etu- ja takakappaleet neulotaan erikseen.

## ETUKAPPALE

Jätä takakappaleen 75 (82) 86 (97) 109 s hetkeksi odottamaan ja neulo vain etukappaleen 75 (82) 86 (97) 109 silmukalla.

Päätä 4 (4) 7 (7) 7 s, neulo 71 (78) 79 (90) 102 o, käännä työ. Päätä 4 (4) 7 (7) 7 s, neulo 64 (71) 69 (80) 92 n, hy 3 viimeisen silmukan kuin neuloisit ne nurin, lanka työn edessä ja käännä työ. Neulo 64 (71) 69 (80) 92 o, hy 3 viimeistä s kuin neuloisit ne nurin, lanka työn takana ja käännä työ. Neulo 64 (71) 69 (80) 92 n, hy 2 viimeisen s:n yli kuin neuloisit ne nurin, lanka työn edessä

### Kavennukset

Tästä alkaen kummallakin puolella etukappaletta kavennetaan seuraavasti joka toinen krs. OP: neulo 3 silmukkaa o, kaksois-yvk, neulo o, kunnes krs:n loppuun on 6 s, 3 o yht, hy 3 seur s, lanka työn takana.

NP: neulo n viimeisiin 3 s:aan asti ja hy 3 viimeistä s kuin neuloisit ne nurin, lanka työn edessä.

Toista näitä 2 kerrosta yhteensä 9 (10) 9 (11) 13 kertaa. Kun kavennukset on neulottu, sinulla tulisi olla jäljellä 31 (34) 36 (39) 43 s puikoillasi.

### Yläosa

Jatka neuloen kahta seuraavaa kerrosta edestakaisin, kunnes työ on pituudeltaan 44 (47) 49 (50) 53 cm:

OP: Neulo o, kunnes krs:n loppuun on 3 s, hy 3 viimeistä s kuin neuloisit ne nurin, lanka työn takana.

NP: Neulo n, kunnes krs:n loppuun on 3 s, hy 3 viimeistä s kuin neuloisit ne nurin, lanka työn edessä.

Jätä sitten jäljellä olevat 31 (34) 36 (39) 43 s odottamaan.

## TAKAKAPPALE

Ota puikoille uudestaan odottamaan jätetyt 75 (82) 86 (97) 109 s ja jatka samoin kuin etukappaleessa.

## KAULUSOSA

Luo 16 (16) 18 (20) 22 s, ota työhön uudelleen etukappaleen 31 (34) 36 (39) 43 s, luo 16 (16) 18 (20) 22 s ja ota työhön uudelleen takakappaleen 31 (34) 36 (39) 43 s. Neulo sitten 94 (100) 108 (118) 130 s pyöröneuleena kaksinkertaisena sileänä neuleena 4 cm. Kun nauha on 4 cm pitkä, päättelee loput silmukat käyttäen italialaista päättelytekniikkaa.

### Koristeellinen pääntie (valinnainen)

Leikkaa 50 (50) 60 (60) 70 kpl 30 cm pitkää langansäiettä ja taita ne kahtia pareittain. Sitten käyttäen 3 mm virkkuukoukkaa, kiinnitä ne kauluksen alareunaan. Kun kaikki hapsut on kiinnitetty, leikkaa langat portaittain.



### Nauti!

Aurélie from Mil y un hilo

